

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

Prüfungen des Vorlaufsatzes, der Datensätze DSKO, DSAG, DSKK, DSBN, DSSL, DSAN, DSLA, der Datenbausteine und des Nachlaufsatzes.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen
 n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)
 n mit x NK = numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen
 K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe
 M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSKO	Datensatz Kommunikation	einmal
DSAG	Datensatz Stammdaten Arbeitgeber	einmal
DBS1	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSAG)	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAG
DSKK	Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse	einmal je Krankenkasse
DSBN	Datensatz Beitragsnachweis	einmal je (Unter-)Betrieb je Krankenkasse
DBSB	Datenbaustein Schätzbeiträge	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DBRB	Datenbaustein Restbeträge	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DBS3	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSBN)	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DSSL	Datensatz Stammdaten Lohnarten	einmal
DSAN	Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer	einmal je Arbeitnehmer je (Unter-)Betrieb
DBZV	Datenbaustein Zusatzversicherungsanstalt	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DBKN	Datenbaustein Knappschaft	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DBS2	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSAN)	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DSL A	Datensatz Lohn Arbeitnehmer	einmal je Arbeitnehmer je (Unter-)Betrieb
DBKG	Datenbaustein Kurzarbeitergeld	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBAZ	Datenbaustein Altersteilzeit	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBWO	Datenbaustein Wertguthaben Ost	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBWW	Datenbaustein Wertguthaben West	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBS4	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSL A)	(k)einmal je Abrechnung im DSL A
DBVT	Datenbaustein Vortragswerte	(k)einmal je DSL A
DBVK	Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld	(k)einmal im DBVT
DBVS	Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld	(k)einmal im DBVT
DBVA	Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit	(k)einmal im DBVT
DBVO	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost	(k)einmal im DBVT
DBVW	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West	(k)einmal im DBVT
DBS5	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBVT)	(k)einmal im DBVT
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen vom Arbeitgeber
		Bei Lieferung von DSRV 0-9-mal je Datensatz, wenn Fehler in der Lieferung vom Arbeitgeber auftreten.

Besonderheit in den Datenbausteinen zum Kurzarbeitergeld

Die Datenbausteine DBKG, DBVK und DBVS sind vom Aufbau her identisch. Der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Weiterhin ist die Vorgabe der Art des Kurzarbeitergeldes im DBVK und DBVS fest vorgeschrieben. Hier sind auch die Felder SOLLSTD und AUSFSTD nicht zu füllen. Inhaltlich gibt es sonst nur den Unterschied, das zum Einen die monatlichen Werte (DBKG) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVK, DBVS) einzutragen.

Besonderheit in den Datenbausteinen zur Altersteilzeit

Die Datenbausteine DBAZ und DBVA sind vom Aufbau her identisch. Lediglich der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Inhaltlich sind zum Einen die monatlichen Werte (DBAZ) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVA) einzutragen.

Besonderheit in den Datenbausteinen zum Wertguthaben

Die Datenbausteine DBWO, DBWW, DBVO und DBVW sind vom Aufbau her identisch. Lediglich der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Inhaltlich sind zum Einen die monatlichen Werte (DBWO, DBWW) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVO, DBVW) einzutragen.

VOSZ - Vorlaufsatz

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Vorlaufsatzes VOSZ	Zulässig ist nur „VOSZ“. Fehlernummer: VOSZv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 122. Fehlernummer: VOSZv99
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL VFMM	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: AGBPL = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) AGBPF = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) RVBPL = Meldungen der DSRV (Lohn) RVBPF = Meldungen der DSRV (Fibu)	Bei Meldungen durch den Arbeitgeber ist nur der Wert „AGBPL“ oder "AGBPF" zulässig. Fehlernummer: VOSZv10
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Absender-Betriebsnummer handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. Fehlernummer: VOSZv20
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der DSRV (66667777) handeln. Fehlernummer: VOSZv30

VOSZ - Vorlaufsatz

040 - 047	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Datum der Erstellung der Datei in der Form: jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv40 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig. Fehlernummer: VOSZv42
048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR <i>DTNR</i>	Dateifolgenummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv50
054 - 103	050	an	K	NAME- ABSENDER <i>NAAB</i>	Kurzbezeichnung des Absenders	Keine Prüfung
104 - 105	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des Vorlaufsatzes 01 – 99 Zulässig ist der Wert „01“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: VOSZv70 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: VOSZv72
106 - 106	001	an	M	WEITERES- PAKET <i>FOPA</i>	Merkmal, ob weitere Pakete folgen. N = Nein J = Ja	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: VOSZv80
107 - 107	001	an	M	KENNZ-STORNO <i>KENNZST</i>	Kennzeichen, Stornierung der bereits abgegebenen (Gesamt-) Lieferung. N = keine Stornierung J = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: VOSZv85
108 - 122	015	an	M	BBNR-VU <i>BBNRVU</i>	Betriebsnummer des Verursachers des Datensatzes (zu prüfender Betrieb) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: VOSZv90
Daten zum Fehlersachverhalt						
123 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung des Datensatzes Kommunikation DSKO	Zulässig ist nur „DSKO“. Fehlernummer: DSKOv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 415. Fehlernummer: DSKO910 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSKO004
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist: "EUBP" = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSKOv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Absenders der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Der Feldinhalt muss identisch sein mit dem Inhalt des Feldes BBNR-ABSENDER der Datei aus dem Vorlaufsatz. Fehlernummer: DSKOv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien – der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL" oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der DSRV (66667777) handeln. Fehlernummer: DSKOv20

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	<p>Versionsnummer des übermittelten Datensatzes Kommunikation (DSKO) 01 – 99 Zulässig ist der Wert „02“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKO040 Gültig ist die Version „02“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSKO042</p>
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	<p>Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde) (Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKO050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKO052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKO056</p>
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	<p>Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKO060 Zulässig ist „0“ oder „1“. Fehlernummer: DSKO062 Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSKOv40</p>
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	<p>Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKO070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSKO072 Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSKOv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSKOv52</p>
Daten zur Identifikation						

DSKO - Datensatz Kommunikation

064 - 078	015	an	M	BBNR- ERSTELLER <i>BBNRER</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei Sie ist auf dem Weg zur DSRV identisch mit der Betriebsnummer des Absenders der Datei; Stellen 010 bis 024 (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen). nnnnnnnn	Bei der angegebenen BBNRER muss es sich um die Betriebsnummer eines zugelassenen Betriebes/RZ/Steuerberaters handeln. Fehlernummer: DSKOv80
079 - 085	007	an	M	PRODUKT- IDENTIFIER <i>PROD-ID</i>	Produkt-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird von der ITSG, eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm vergeben.	Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Produkt-Identifikationen. Fehlernummer: DSKOv82
086 - 093	008	an	M	MODIFIKATI- ONS IDENTIFIER <i>MOD-ID</i>	Modifikations-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.	Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Modifikations-Identifikationen. Fehlernummer: DSKOv84 Das Erstellungsdatum der Datei muss im Gültigkeitszeitraum der PROD-ID und MOD-ID einschließlich der Karenzzeit liegen. Fehlernummer: DSKOv86
094 - 123	030	an	M	NAME1- ABSENDER <i>NAME1</i>	Name des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO500
124 - 153	030	an	K	NAME2- ABSENDER <i>NAME2</i>	zweiter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
154 - 183	030	an	K	NAME3- ABSENDER <i>NAME3</i>	dritter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
184 - 193	010	an	M	PLZ-BETRIEB <i>PLZ</i>	Postleitzahl des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO530
194 - 227	034	an	M	ORT-BETRIEB <i>ORT</i>	Betriebssitz des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO540
228 - 260	033	an	K	STRASSE- BETRIEB <i>STR</i>	Straße des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
261 - 269	009	an	K	HAUS-NR- BETRIEB <i>NR</i>	Hausnummer des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
270 - 270	001	an	M	ANREDE- ANSPRECH PARTNER <i>ANR-AP</i>	Anrede des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei M = männlich W = weiblich	Zulässig sind nur „M“ oder „W“. Fehlernummer: DSKO570

DSKO - Datensatz Kommunikation

271 - 300	030	an	M	NAME- ANSPRECH PARTNER <i>NAME-AP</i>	Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO580
301 - 320	020	an	M	TELEFON- ANSPRECH PARTNER <i>TEL-AP</i>	Rufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Telefonnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 (Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSKO590
321 - 340	020	an	K	FAXANSPRECH- PARTNER <i>FAX-AP</i>	Faxrufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Faxnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 (Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).	Keine Prüfung.

341 - 410	070	an	M	EMAIL- EMPFAENGER- PROTOKOLLE <i>EMAIL-AP</i>	E-Mail-Adresse des Empfängers der Protokolle beim Ersteller der Datei, in der Form <user>@<host>.<domain>.<toleveldomain> user = Benutzername host = Rechnername zur Postverarbeitung domain = Bereichsname, in dem der Rechner steht toleveldomain = Bereich der Registrierung Beispiel: name@hrz.tu-xx.de	Die E-Mail-Adresse eines für die Lohnabrechnung zuständigen Ansprechpartners des Betriebes muss immer vorhanden sein. Fehlernummer: DSKO605 Zulässig sind Ausrufungszeichen, Anführungszeichen, Nummernzeichen, Dollar, Prozent, kommerzielles Und, Apostroph, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Stern, plus, Komma, Bindestrich, Punkt, Schrägstrich, Ziffern 0 – 9, Doppelpunkt, Semikolon, kleiner als, gleich, größer als, Fragezeichen, Paragraph (§), AT-Zeichen (@), Großbuchstaben (A – Z, Ä, Ö, Ü), Zirkumflex, Unterstreichung, Gravis, Kleinbuchstaben (a – z, ä, ö, ü). Fehlernummer: DSKO610 Das Zeichen „@“ oder „\$“ muss einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „\$“ darf nur einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „\$“ darf nicht am Anfang oder am Ende des Feldes vorhanden sein. Fehlernummer: DSKO612 Anmerkung: Das Zeichen „@“ ist unter DOS, Windows und UNIX zu verwenden. Das Zeichen „\$“ gilt für Host-Anwender (mangels AT-Zeichen im EBCDIC- und 7-Bit-Code). Die hexadezimale Verschlüsselung entspricht in beiden Fällen x'40'.
Steuerung der Verarbeitungsbestätigungen und Fehlermeldungen						
411 - 411	001	an	M	VER- BESTAETIGUNG <i>VERBEST</i>	Wird eine Bestätigung der fehlerfreien Verarbeitung gewünscht? J = ja N = nein	Zulässig sind nur „J“ oder „N“. Fehlernummer: DSKO620
412 - 412	001	an	M	KENZ- FEHLRUECK <i>FERUECK</i>	Übermittlung der Fehlerprotokolle (verschlüsselt) K = Rückmeldungen über den Kommunikationsserver der Datenannahmestelle (E-Mail und Papierform werden nicht unterstützt)	Zulässig ist nur „K“. Fehlernummer: DSKO630
413 - 415	003	an	M	<i>RESERVE</i>	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). Fehlernummer: DSKO900
Daten zum Fehlersachverhalt						

416 - xxx				<p>Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.</p>	
-----------	--	--	--	--	--

DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSAG	Zulässig ist „DSAG“. Fehlernummer: DSAGv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSAG004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 80 + (212 + ANUV _{Wiederholung} * 35) _{Wiederholungen} + 1 Fehlernummer: DSAG910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSAGv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAG020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSAGv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAG030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSAG032

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG040 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSAG042
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSAG064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM = „AGBPL“ oder „AGBPF“) ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSAGv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSAG072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSAGv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSAGv52
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	BBNR-AG <i>BBNRAG</i>	Betriebsnummer des Betriebes / Betriebsteiles / Arbeitgebers nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAG080
Auflistung der Stammdatensätze						
079 - 080	002	n	M	ANZAHL-AG-STAMMDATEN <i>ANSTAG</i>	Anzahl der angehängten Stammdatensätze	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG090 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DSAG092
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSTAG".						
001 - 008	008	n	M	GUELTIG-AB <i>GLTAB</i>	Gültigkeitsdatum ab jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG100 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG102

DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

009 - 028	020	n	M	<i>AENDDAT</i>	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung der Lohnart in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG110 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG112 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAG114 Wenn LA und GLTABFUER in einem Datensatz bereits vorhanden sind, muss das Änderungsdatum abweichen. Fehlernummer: DSAG116
029 - 032	004	an	K	NR- BETRIEBSTEIL <i>NRBT</i>	Nummer des Betriebs- teils im Unternehmen	Keine Prüfung.
033 - 067	035	an	M	<i>NAME</i>	Name des Betriebes / Betriebsteiles / Arbeitgebers	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAG130
068 - 072	005	n	M	<i>PLZ</i>	Postleitzahl des Betriebes / Betriebs- teiles / Arbeitgebers	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DSAG140 Es sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern „01000“ bis „99999“ zulässig. Fehlernummer: DSAG142
073 - 106	034	an	M	<i>ORT</i>	Ort des Betriebes / Betriebsteiles / Arbeitgebers	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAG150
107 - 139	033	an	M	<i>STR</i>	Straßenbezeichnung des Betriebes / Betriebsteiles Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zu- lässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAG160
140 - 148	009	an	K	<i>HNR</i>	Hausnummer des Betriebes / Betriebs- teiles / Arbeitgebers Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zu- lässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
149 - 149	001	an	M	<i>KENNZUM</i>	Umlagepflicht des Arbeitgebers 0 -nein 1 -ja, aber nur U2 2 -ja, U1X und U2	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG180 Wenn KENNZUM im DSAN Grundstellung, dann muss KENNZUM im DSAG mit
150 - 184	035	an	M	<i>FANAME</i>	Name des zuständigen Betriebsstättenfinanz- amtes	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAG190

DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

185 - 204	020	an	M	STNR	Ordnungsmerkmal des Betriebes beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAG200
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
205 - 205	001	an	M	MM-SEEMANNSKASSE MMS1	Datenbaustein DBS1 – Seemännische Besonderheiten (DSAG) N = keine seemännischen Besonderheiten J = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSAG210 Bei MMS1 = „J“ muss der Datenbaustein DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG) vorhanden sein. Fehlernummer: DSAG212
206 - 210	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSAG220
Auflistung der beteiligten UV-Träger						
211 - 212	002	n	M	ANUV	Anzahl der UV-Träger im Prüfzeitraum Ab 2009 muss bei entsprechender Veranlagung der Wert > 0 sein.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAG270
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANUV".						
001 - 015	015	an	M	BBNRUV	Betriebsnummer des UV-Trägers nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAG280
016 - 035	020	an	M	MTNR	Mitgliedsnummer des Betriebes / Betriebsteils bei der zuständigen Berufsgenossenschaft	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAG290
Daten zum Sachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben im Feld MMS1. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG)
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						

DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSAG850
-----------	-----	----	---	---------------	--	--

DBS1 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSAG

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS1 (für DSAG)	Zulässig ist „DBS1“. Fehlernummer: DBS1001 Zulässig ist nur die Datenlänge 6 + (ANWK * 13). Fehlernummer: DBS1910
Auflistung der verwendeten Wechselkurse						
005 - 006	002	n	M	ANZAHL- WECHSELKURS ANWK	Anzahl Wechselkurse	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS1010 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DBS1012
Die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANWK"						
001 - 008	008	n	M	GLTAB	Gültigkeitsdatum ab jhjmmmt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS1020 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DBS1022
009 - 013	005	n mit 4 NK	M	WECHSELKURS WK	SV-Wechselkurs (USD>EUR) Anzeige in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS1030

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSKK	Zulässig ist „DSKK“. Fehlernummer: DSKKv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSKK04 Zulässig ist nur die Datenlänge 80 + (ANSATZ * 30) + 1. Fehlernummer: DSKK910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSKKv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSKK020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSKKv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSKK030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSKK032
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN R</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKK040 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSKK042

042 - 061	020	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekun- de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional))	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKK050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKK052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKK056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKK060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSKK064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSKKv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKK070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angege- ben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSKK072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSKKv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Daten- satz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSKKv52
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	<i>BBNRKK</i>	Betriebsnummer der Einzugsstelle (8 Stellen linksbündig mit nach- folgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSKK080
Auflistung der Erstattungssätze						
079 - 080	002	n	M	<i>ANSATZ</i>	Anzahl gewählter Erstattungssätze U1x	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKK090 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DSKK092
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSATZ".						
001 - 008	008	n	M	<i>GLTAB</i>	Gültigkeitsdatum jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKK100 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKK102

DSKK - Datensatz gewählter Erstattungssatz der Krankenkasse

009 - 028	020	n	M	<i>AENDDAT</i>	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung der Lohnart in der Form: jhjjmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKK110 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKK112 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSKK114 Wenn LA und GLTABFUER in einem Datensatz bereits vorhanden sind, muss das Änderungsdatum abweichen. Fehlernummer: DSKK116
029 - 030	002	n	M	<i>ERSTSATZ</i>	gewählter Erstattungs- satz vom Hundert (U1x)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSKK120
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSKK850

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSBN	Zulässig ist „DSBN“. Fehlernummer: DSBnv01 (BW02v01) Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSBN004 Zulässig ist nur die Datenlänge 97 + (ANBNW * 294) + 1 Fehlernummer: DSBN910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSBnv05 (BW02020)
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSBN020 (BW02030) Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSBnv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSBN030 (BW02040) Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSBN032
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN R</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN040 (BW02680) Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSBN042 (BW02685)

042 - 061	020	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekun- de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN050 (BW02660) Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSBN052 (BW02665) Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSBN056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSBN064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSBNv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angege- ben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSBN072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSBNv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Daten- satz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSBNv52
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	BBNR-AG <i>BBNRAG</i>	Betriebsnummer des Arbeitgebers (8 Stellen linksbündig mit nachfol- genden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSBN080 (BW02080)
079 - 093	015	an	M	BBNR-KK <i>BBNRKK</i>	Betriebsnummer der zuständigen Krankenk- asse (8 Stellen links- bündig mit nachfolgen- den Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSBN090
Auflistung der Beitragsnachweise dieser Krankenkasse						
094 - 097	004	n	M	ANZAHLBNW <i>ANBNW</i>	Anzahl der Beitrags- nachweise dieser Krankenkasse	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer DSBN100 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DSBN102
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANBNW".						
001 - 001	001	an	M	KENNZEICHEN ART <i>KEART</i>	Art des Beitragsnach- weises 0 = normaler Beitrags- nachweis 1 = Dauer-Beitrags- nachweis	Zulässig ist „0“ oder „1“. Fehlernummer: DSBN110 (BW02050)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

002 - 002	001	an	M	KENNZEICHEN KORREKTUR KEKORR	Kennzeichen Korrektur- Beitragsnachweis für Nachweiszeiträume vor dem 01.01.2009 0 = laufender Beitrags- nachweis 1 = Korrektur-Beitrags- nachweis	Zulässig ist „0“ oder „1“. Fehlernummer: DSBN120 (BW02060) Der Wert „1“ ist nur für Zeiträume vor dem 01.01.2009 zulässig. Fehlernummer: DSBN122 (BW02065)
003 - 003	001	n	M	RESERVE	0 = Grundstellung	Zulässig ist nur "0". Fehlernummer: DSBN130 (BW02070)
004 - 011	008	n	M	ZEITRAUM- BEGINN ZRBEG	Beginn des Nachweiszeitraums jhjmmmtt (Achtung, anderes Format als im BW02 ttmmjhjj)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN140 (BW02090) Das Datum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSBN142 (BW02092) Enthält das Feld KEKORR den Wert „1“, kann mmtt (Stellen 008-011) mit "0000" angegeben werden; hjjj (Stellen 004- 007) ist kleiner als 2009 anzugeben. Fehlernummer: DSBN144 (BW02096)
012 - 019	008	n	M	ZEITRAUM-ENDE ZREND	Ende des Nachweiszeitraums jhjmmmtt (Achtung, anderes Format als im BW02 ttmmjhjj)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN150 (BW02100) Das Datum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSBN152 (BW2102) Enthält das Feld KEKORR den Wert „1“, kann mmtt (Stellen 016-019) mit „0000“ angegeben werden. Fehlernummer: DSBN154 (BW02102) Das Datum darf nicht kleiner als das Datum Zeitraumbeginn sein. Fehlernummer: DSBN156 (BW02104) Bei laufenden Beitragsnachweisen muss Monat und Jahr gleich den Angaben im ZEITRAUM-BEGINN sein. Fehlernummer: DSBN158 (BW02106)
020 - 020	001	an	M	VORZEICHEN KV- BEITRAG1 VZKV1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN164 (BW02110)
021 - 031	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ALLGEMEIN KVBEITR1	Beitrag zur Kranken- versicherung -allgemein- (Beitragsgruppe 1000)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN165 (BW02120)
032 - 032	001	an	M	VORZEICHEN KV- BEITRAG2 VZKV2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN169 (BW02130)
033 - 043	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ERHOEHT KVBEITR2	Beitrag zur Kranken- versicherung -erhöht- (Beitragsgruppe 2000)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN170 (BW02140)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

044 - 044	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG3 VZKV3	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN174 (BW02150)
045 - 055	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ERMAESSIGT KVBEITR3	Beitrag zur Kranken- versicherung -ermäßigt- (Beitragsgruppe 3000)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN175 (BW02160)
056 - 056	001	an	M	VORZEICHEN PV-BEITRAG VZPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN179 (BW02170)
057 - 067	011	n mit 2 NK	M	PV-BEITRAG PVBEITR	Beitrag zur Pflegever- sicherung (Beitragsgrup- pen 0001 und 0002)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN180 (BW02180)
068 - 068	001	an	M	VORZEICHEN RV-BEITRAG1 VZRV1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN184 (BW02190)
069 - 079	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG1 RVBEITR1	Beitrag zur Renten- versicherung -voller Bei- trag- (Beitragsgruppe 0100)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN185 (BW02200)
080 - 080	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN189 (BW02210)
081 - 091	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DSBN190 (BW02220)
092 - 092	001	an	M	VORZEICHEN AV-BEITRAG1 VZAV1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN194 (BW02230)
093 - 103	011	n mit 2 NK	M	AV-BEITRAG1 AVBEITR1	Beitrag zur Arbeitslosen- versicherung -voller Bei- trag- (Beitragsgruppe 0010)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN195 (BW02240)
104 - 104	001	an	M	VORZEICHEN RV-BEITRAG3 VZRV3	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN199 (BW02250)
105 - 115	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG3 RVBEITR3	Beitrag zur Renten- versicherung -halber Beitrag- (Beitragsgruppe 0300)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN200 (BW02260)
116 - 116	001	an	M	VORZEICHEN INSG-UMLAGE VZINSG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN204 (BW02270)

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

117 - 127	011	n mit 2 NK	M	INSG-UMLAGE <i>INSGU</i>	Umlage zur Insolvenz- geldversicherung (Bei- tragsgruppe 0050)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN205 (BW02280)
128 - 128	001	an	M	VORZEICHEN AV- BEITRAG2 VZAV2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN209 (BW02290)
129 - 139	011	n mit 2 NK	M	AV-BEITRAG2 <i>AVBEITR2</i>	Beitrag zur Arbeitslosen- versicherung -halber Bei- trag- (Beitragsgruppe 0020)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN210 (BW02300)
140 - 140	001	an	M	VORZEICHEN UMLAGE1 VZU1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN214 (BW02310)
141 - 151	011	n mit 2 NK	M	UMLAGE- KRANKHEIT <i>U1</i>	Umlage Krankheitsauf- wendungen (Beitrags- gruppe U1)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN215 (BW02320)
152 - 152	001	an	M	VORZEICHEN UMLAGE2 VZU2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN219 (BW02330)
153 - 163	011	n mit 2 NK	M	UMLAGE- MUTTERSCHAFT <i>U2</i>	Umlage Mutterschafts- aufwendungen (Beitrags- gruppe U2)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN220 (BW02340)
164 - 164	001	an	M	VORZEICHEN KV- BEITRAG6 VZKV6	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN224 (BW02350)
165 - 175	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG PAUSCHAL KVBEITR6	Pauschal-Beitrag zur Krankenversicherung (Beitragsgruppe 6000)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN225 (BW02360)
176 - 176	001	an	M	VORZEICHEN RV- BEITRAG5 VZRV5 <i>(im BW02 steht hier VZKV5)</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN229 (BW02370)
177 - 187	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG PAUSCHAL RVBEITR5	Pauschal-Beitrag zur Rentenversicherung (Beitragsgruppe 0500)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN230 (BW02380)
188 - 188	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN234 (BW02390)
189 - 199	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DSBN235 (BW02400)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

200 - 200	001	an	M	VORZEICHEN ZWISCHEN- SUMME VZZWS	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN239 (BW02410)
201 - 211	011	n mit 2 NK	M	ZWISCHEN- SUMME ZWS	Zwischensumme der Stellen 020 - 199	Zulässig ist nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN240 (BW02420)
212 - 212	001	an	M	VORZEICHEN KV- FREIW VZKVF	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN244 (BW02430)
213 - 223	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG FREIW-MITG KVBEITRF	Beitrag zur Kranken- versicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig ist nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN245 (BW02440)
224 - 224	001	an	M	VORZEICHEN PV- FREIW VZPVF	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN249 (BW02450)
225 - 235	011	n mit 2 NK	M	PV-BEITRAG FREIW-MITG PVBEITRF	Beitrag zur Pflegever- sicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig ist nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN250 (BW02460)
236 - 236	001	an	M	VORZEICHEN ERSTATTUNG AAG VZERSTU1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN254 (BW02470)
237 - 247	011	n mit 2 NK	M	ERSTATTUNG AAG ERSTAAG	Erstattungsbetrag der Arbeitgeberaufwendun- gen bei Krankheit und Mutterschaft	Zulässig ist nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN255 (BW02480)
248 - 248	001	an	M	VORZEICHEN BETRAG1 VZBEITR1	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN259 (BW02490)
249 - 259	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DSBN260 (BW02500)
260 - 260	001	an	M	VORZEICHEN SUMME VZSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN264 (BW02550)
261 - 271	011	n mit 2 NK	M	SUMME SUM	Zahlbetrag / Guthaben (Summe Stellen 020 - 259 + Stellen 005 - 028 aus DBS3)	Zulässig ist nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN265 (BW02560)

DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

272 - 272	001	an	M	KENNZEICHEN VERARBEI- TUNGS-MERK- MAL VAMM	Kennzeichen für laufen- den oder anderweitigen Beitragsnachweis. Wird „S“ angegeben, sind die Stellen 004-271 mit den zu stornieren- den Werten anzugeben. Der ursprüngliche Bei- tragsnachweis wird voll- ständig storniert. Wird „E“ angegeben, sind in den Stellen 004- 271 die neuen Werte an- zugeben. Der ursprüng- liche Beitragsnachweis wird vollständig ersetzt. Wird „X“ angegeben, sind in den Stellen 004- 271 die Differenzen an- zugeben.	Zulässig sind: Blank (Leerzeichen) = laufender Beitragsnachweis oder Korrektur-Beitragsnachweis S = Stornierung des Beitragsnach- weises E = Ersetzen des für diesen Zeitraum übermittelten Beitragsnachweises X = Differenz-Beitragsnachweis Fehlernummer: DSBN270 (BW02600)
273 - 273	001	an	M	KENNZEICHEN RECHTSKREIS KENNZRK	Kennzeichen des Rechtskreises O = neue Bundesländer einschließlich Ost- Berlin W = alte Bundesländer einschließlich West-Berlin	Zulässig ist „O“ oder „W“. Fehlernummer: DSBN280 (BW02640)
274 - 274	001	an	M	KENNZEICHEN UMLAGE KENNZUM	Kennzeichen für Jahres- Beitragsnachweis zum Umlageverfahren(U1/U2) J = Ja N = Nein	Zulässig ist „J“ oder „N“. Fehlernummer: DSBN290 (BW02650)
275 - 275	001	an	M	VORZEICHEN BEITRAG VZBEITR	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSBN299 (BW02700)
276 - 286	011	n mit 2 NK	M	BEITRAG BEITR	Einheitliche Pausch- steuer für geringfügig entlohnte Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN300 (BW02710)
287 - 287	001	n	M	LAUFENDE NR LFDNR	Die laufende Nummer (1 - 9) ist anzugeben, wenn innerhalb eines Entgelt- abrechnungszeitraums mehr als ein Datensatz je Betriebsstätte über- mittelt wird. Wird im Feld "VAMM" „S“ oder „E“ angegeben, ist die laufende Nummer des zu stornierenden bzw. er- setzenden Datensatzes anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSBN310 (BW02670)

Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren
Entgeltbuchhaltung

288 - 288	001	an	M	MM-SCHAETZ- BEITRAEGE <i>MMSB</i>	Datenbaustein DBSB – Schätzbeiträge N = keine Schätz- beiträge J = Schätzbeiträge vor- handen	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSBN320 Bei MMSB = „J“ muss der Datenbaustein DBSB - Schätzbeiträge vorhanden sein. Fehlernummer: DSBN322
289 - 289	001	an	M	MM-RESTBE- TRAEGE <i>MMRB</i>	Datenbaustein DBRB – Restbeträge N = keine Restbeträge J = Restbeträge vorhan- den	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSBN330 Bei MMRB = „J“ muss der Datenbaustein DBRB - Restbeträge vorhanden sein. Fehlernummer: DSBN332
290 - 290	001	an	M	MM-SEEMANNNS- KASSE <i>MMS3</i>	Datenbaustein DBS3 – Seemännische Beson- derheiten (DSBN) N = keine seemännischen Besonderheiten J = seemännische Be- sonderheiten vor- handen	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSBN340 Bei MMS3 = „J“ muss der Datenbaustein DBS3 - Seemännische Besonderheiten (DSBN) vorhanden sein. Fehlernummer: DSBN342
291 - 294	004	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSBN350
Daten zum Sachverhalt						
295 - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 288 - 290. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBSB - Schätzbeiträge DBRB - Restbeträge DBS3 - Seemännische Besonderheiten (DSBN)
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSBN850

Die Fehlernummern aus dem BW02 stehen nach den Fehlernummern zu diesem Datensatz in Klammern. In den meisten Fällen sind die Prüfungen gleich zu denen im BW02. Teilweise gibt es jedoch Abweichungen.

Beispiel:

Die Vorzeichen in diesem Datensatz können auch Leerzeichen enthalten. Trotzdem wird in Klammern die ansonsten äquivalente Fehlernummern aus dem BW02 dargestellt um auch zu verdeutlichen, um welche Information es sich handelt.

DBSB - Datenbaustein Schätzbeiträge

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBSB	Zulässig ist „DBSB“. Fehlernummer: DBSB001 Zulässig ist nur die Datenlänge 220. Fehlernummer: DBSB910
005 - 005	001	an	M	VKV1SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB014
006 - 016	011	an	K	KV1SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag - allgemein- (Beitragsgruppe 1000) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB015
017 - 017	001	an	M	VKV2SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB019
018 - 028	011	an	K	KV2SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag - erhöht- (Beitragsgruppe 2000) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB020
029 - 029	001	an	M	VKV3SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB024
030 - 040	011	an	K	KV3SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag - erhöht- (Beitragsgruppe 3000) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB025
041 - 041	001	an	M	VPVSCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB029
042 - 052	011	an	K	PVSCHAETZ	geschätzter PV-Beitrag (Beitragsgruppen 0001 und 0002) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB030

DBSB - Datenbaustein Schätzbeiträge

053 - 053	001	an	M	VRV1SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB034
054 - 064	011	an	K	RV1SCHAETZ	geschätzter RV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0100) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB035
065 - 065	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB039
066 - 076	011	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBSB040
077 - 077	001	an	M	VAV1SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB044
078 - 088	011	an	K	AV1SCHAETZ	geschätzter AV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0010) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB045
089 - 089	001	an	M	VRV3SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB049
090 - 100	011	an	K	RV3SCHAETZ	geschätzter RV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe 0300) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB050
101 - 101	001	an	M	VINSOSCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB054
102 - 112	011	an	K	INSOSCHAETZ	geschätzte Insolvenz- geldumlage AG voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB055

DBSB - Datenbaustein Schätzbeiträge

113 - 113	001	an	M	VAV2SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB059
114 - 124	011	an	K	AV2SCHAETZ	geschätzter AV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0020) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB060
125 - 125	001	an	M	VU1SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB064
126 - 136	011	an	K	U1SCHAETZ	geschätzte Umlage U1 (Beitragsgruppe U1) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB065
137 - 137	001	an	M	VU2SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB069
138 - 148	011	an	K	U2SCHAETZ	geschätzte Umlage U2 (Beitragsgruppe U2) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB070
149 - 149	001	an	M	VKV6SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB074
150 - 160	011	an	K	KV6SCHAETZ	geschätzter KV- Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe 6000) voraussichtliche Bei- tragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB075
161 - 161	001	an	M	VRV5SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB079

DBSB - Datenbaustein Schätzbeiträge

162 - 172	011	an	K	<i>RV5SCHAETZ</i>	geschätzter RV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe 0500) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB080
173 - 173	001	an	M	<i>VORZEICHEN</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB084
174 - 184	011	n	M	<i>RESERVE</i>	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBSB085
185 - 185	001	an	M	<i>VBEITRREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB089
186 - 196	011	an	K	<i>BEITRSCHAETZ</i>	geschätzte Pauschalsteuer für geringfügig entlohnt Beschäftigte voraussichtliche Pauschalsteuerschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB090
197 - 197	001	an	M	<i>VKVFSCHAETZ</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB094
198 - 208	011	an	K	<i>KVFSCHAETZ</i>	geschätzter KV-Beitrag freiwilliger Mitglieder voraussichtliche geschuldeter Beitragsschuld des laufenden Monats (sofern Satzung der Krankenkasse Anwendung § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB IV für frw. Beiträge vorsieht) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB095
209 - 209	001	an	M	<i>VPVFSCHAETZ</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB099

DBSB - Datenbaustein Schätzbeiträge

210 - 220	011	an	K	PVFSCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag freiwilliger Mitglieder voraussichtliche geschuldeter Bei- tragsschuld des laufenden Monats (sofern Satzung der Krankenkasse Anwendung § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB IV für frw. Beiträge vorsieht) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBSB100
-----------	-----	----	---	------------	--	---

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBRB	Zulässig ist „DBRB“. Fehlernummer: DBRB001 Zulässig ist nur die Datenlänge 220. Fehlernummer: DBRB910
005 - 005	001	an	M	VKV1REST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB014
006 - 016	011	an	K	KV1REST	Restbetrag KV-Beitrag - allgemein- (Beitragsgruppe 1000) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB015
017 - 017	001	an	M	VKV2REST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB019
018 - 028	011	an	K	KV2REST	Restbetrag KV-Beitrag - erhöht- (Beitragsgruppe 2000) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB020
029 - 029	001	an	M	VKV3REST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB024
030 - 040	011	an	K	KV3REST	Restbetrag KV-Beitrag - ermäßigt- (Beitragsgruppe 3000) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB025
041 - 041	001	an	M	VPVREST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB029

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

042 - 052	011	an	K	<i>PVREST</i>	Restbetrag PV-Beitrag (Beitragsgruppen 0001 und 0002) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB030
053 - 053	001	an	M	<i>VRV1REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB034
054 - 064	011	an	K	<i>RV1REST</i>	Restbetrag RV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0100) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB035
065 - 065	001	an	M	<i>VORZEICHEN</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB039
066 - 076	011	n	M	<i>RESERVE</i>	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBRB040
077 - 077	001	an	M	<i>VAV1REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB044
078 - 088	011	an	K	<i>AV1REST</i>	Restbetrag AV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe 0010) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB045
089 - 089	001	an	M	<i>VRV3REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB049

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

090 - 100	011	an	K	<i>RV3REST</i>	Restbetrag RV-Beitrag - halber Beitrag- Beitragsgruppe 0300) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB050
101 - 101	001	an	M	<i>VINSOREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB054
102 - 112	011	an	K	<i>INSOREST</i>	Restbetrag Insolvenzgeldumlage AG Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB055
113 - 113	001	an	M	<i>VAV2REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB059
114 - 124	011	an	K	<i>AV2REST</i>	Restbetrag AV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe 0020) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB060
125 - 125	001	an	M	<i>VU1REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB064
126 - 136	011	an	K	<i>U1REST</i>	Restbetrag U1 (Beitragsgruppe U1) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB065
137 - 137	001	an	M	<i>VU2REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB069

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

138 - 148	011	an	K	<i>U2REST</i>	Restbetrag U2 (Beitragsgruppe U2) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB070
149 - 149	001	an	M	<i>VKV6REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB074
150 - 160	011	an	K	<i>KV6REST</i>	Restbetrag KV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe 6000) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB075
161 - 161	001	an	M	<i>VRV5REST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB079
162 - 172	011	an	K	<i>RV5REST</i>	Restbetrag RV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe 0500) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB080
173 - 173	001	an	M	<i>VORZEICHEN</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB084
174 - 184	011	n	M	<i>RESERVE</i>	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBRB085
185 - 185	001	an	M	<i>VBEITRREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB089

DBRB - Datenbaustein Restbeträge

186 - 196	011	an	K	<i>BEITRREST</i>	Restbetrag einheitliche Pauschalsteuer für geringfügig entlohnt Beschäftigte Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB090
197 - 197	001	an	M	<i>VKVFREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB094
198 - 208	011	an	K	<i>KVFREST</i>	Restbetrag KV-Beitrag freiwilliger Mitglieder Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB095
209 - 209	001	an	M	<i>VPVFREST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB099
210 - 220	011	an	K	<i>PVFREST</i>	Restbetrag PV-Beitrag freiwilliger Mitglieder Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBRB100

DBS3 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSBN

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS3 (für DSBN)	Zulässig ist „DBS3“. Fehlernummer: DBS3001 Zulässig ist nur die Datenlänge 76. Fehlernummer: DBS3910
005 - 005	001	an	M	VORZEICHEN SMK-AG VZSMKAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3014
006 - 016	011	n mit 2 NK	M	SMK-BEITRAG AG SMKAGBEITR	Beiträge zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS3015
017 - 017	001	an	M	VORZEICHEN SMK-AN VZSMKAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3019
018 - 028	011	n mit 2 NK	M	SMK-BEITRAG AN SMKANBEITR	Beiträge zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS3020
029 - 029	001	an	M	VRVRESTAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3024
030 - 040	011	an	K	RVRESTAG	Restbetrag RV-Beitrag AG Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3025
041 - 041	001	an	M	VRVRESTAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3029
042 - 052	011	an	K	RVRESTAN	Restbetrag RV-Beitrag AN Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3030
053 - 053	001	an	M	VRVSCHAETZA G	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3034

054 - 064	011	an	K	<i>RVSCHAETZAG</i>	geschätzter RV-Beitrag AG voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3035
065 - 065	001	an	M	<i>VRVSCHAETZAN</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3039
066 - 076	011	an	K	<i>RVSCHAETZAN</i>	geschätzter RV-Beitrag AN voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS3040

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSSL	Zulässig ist „DSSL“. Fehlernummer: DSSLv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSSL004 Zulässig ist nur die Datenlänge 68 + (ANLA * 84) + 1. Fehlernummer: DSSL910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSSLv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSSL020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSSLv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSSL030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSSL032
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN R</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSL040 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSSL042

DSSL - Datensatz Stammdaten Lohnarten

042 - 061	020	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekun- de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSL050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSSL052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSSL056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSL060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSSL064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSSLv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSL070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angege- ben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSSL072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSSLv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Daten- satz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSSLv52
Daten zur Identifikation						
Auflistung der verwendeten Lohnarten						
064 - 068	005	n	M	ANZAHL- LOHNARTEN <i>ANLA</i>	Anzahl der benutzten Lohnarten	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSL080
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANLA".						
001 - 008	008	an	M	<i>LA</i>	Lohnart	Keine Prüfung.
009 - 033	025	an	M	<i>NAME</i>	Bezeichnung der Lohnart	Keine Prüfung.
034 - 039	006	n	M	<i>GLTABFUER</i>	Gültigkeit ab Für-Periode jhjmm	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSL110 Zulässig sind nur die Werte 1 bis 12 bei mm (Stellen 038-039). Fehlernummer: DSSL112
040 - 059	020	n	M	<i>AENDDAT</i>	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung der Lohnart in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekun- de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSSL120 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSSL122 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSSL124 Wenn LA und GLTABFUER in einem Datensatz bereits vorhanden sind, muss das Änderungsdatum abweichen. Fehlernummer: DSSL126

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DSSL - Datensatz Stammdaten Lohnarten

060 - 060	001	an	M	KENNZHERKUN FT	Herkunft der Lohnart 0-nicht definiert 1-Standardlohnart 2-individuelle Lohnart	Zulässig sind "0", "1" und "2". Fehlernummer: DSSL130
061 - 061	001	an	M	KENNZVERW	Verwendung der Lohnart 0-nicht definiert 1-buchbare Lohnart 2-Rechen-/System-	Zulässig sind "0", "1" und "2". Fehlernummer: DSSL140
062 - 062	001	an	M	KENNZBRUTTO NETTO	Brutto-/Netto-Lohnart 0-Brutto-Lohnart 1-Netto-Lohnart	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DSSL150
063 - 067	005	an	K	ZUSCHLAG ZUSCHLAG	Faktor für Zuschläge in Prozent Bspw. SFN-Zuschläge, Überstunden n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSSL160
068 - 074	007	an	K	FAKTOR FAKTOR	Faktor für nach Menge bezahlte Arbeitsleistung. Bspw. Stundenlohn, Stücklohn n mit 3 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSSL170
075 - 075	001	an	M	KENNZSV	Kennzeichen SV 0-SV-freies Arbeitsentgelt 1-laufendes Arbeitsentgelt 2-einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 3-laufendes Arbeitsentgelt mit Freibetrag 4-einmalig gezahltes Arbeitsentgelt mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1", "2", "3" und "4". Fehlernummer: DSSL180
076 - 076	001	an	M	KENNZUV	Kennzeichen UV 0-UV-freies Entgelt 1-UV-pflichtiges Entgelt 2-UV-pflichtiges Entgelt mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1" und "2". Fehlernummer: DSSL190
077 - 077	001	an	M	KENNZSTEUER	Kennzeichen Steuer 0-steuerfreier Arbeitslohn 1-laufender Arbeitslohn 2-sonstiger Arbeitslohn 3-laufender Arbeitslohn mit Freibetrag 4-sonstiger Arbeitslohn mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1", "2", "3" und "4". Fehlernummer: DSSL200
078 - 078	001	an	M	KENNZSTPFL	Kennzeichen Steuerpflicht 0-nicht belegt 1-individuelle Steuer 2-Pauschalsteuer 3-Mehrjahresbesteuerung	Zulässig sind "0", "1", "2" und "3". Fehlernummer: DSSL210

DSSL - Datensatz Stammdaten Lohnarten

079 - 079	001	an	M	<i>KENNZPAUSCH STEUER</i>	Pauschalsteuer 0 -nicht belegt 1 -Pauschalsteuer nach § 37b EStG 2 -Pauschalsteuer nach § 40 Abs. 1 EStG 3 -Pauschalsteuer nach § 40 Abs. 2 EStG 4 -Pauschalsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG 5 -Pauschalsteuer nach § 40b EStG	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4" und "5". Fehlernummer: DSSL220
080 - 084	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSSL230
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	<i>DSENDE</i>	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSSL850

Anmerkung:

- Es werden nur die im angeforderten Zeitraum angesprochenen (gebuchten) Lohnarten geliefert.
- Eine Standardlohnart ist eine programmseitig (herstellereitig) vorgegebene Lohnart.
- Eine individuelle Lohnart kann durch den Anwender (AG, ASt) eingerichtet werden.
- Eine buchbare Lohnart kann durch den Anwender (AG, ASt) mit Werten beschickt werden.
- Eine Rechen-/Systemlohnart kann vom Anwender (AG, ASt) nicht beschickt werden.

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSAN	Zulässig ist „DSAN“. Fehlernummer: DSANv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSAN004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 112 + (555 + ANGTST ^{Wiederholung} * 26) ^{Wiederholungen} + 1 Fehlernummer: DSAN910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSANv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSANv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSAN032

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN040 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSAN042
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional))	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSAN064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSANv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSAN072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSANv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSANv52
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	BBNR-AG <i>BBNRAG</i>	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN080
079 - 098	020	an	m	AKTENZEICHEN-VERURSACHER <i>AZVU</i>	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	MUSS-Angabe wenn VERSICHERUNGSNUMMER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSAN090
099 - 110	012	an	m	VERSICHERUNGSNUMMER <i>VSNR</i>	Deutsche Rentenversicherungsnummer in der Form: bbttmmjjassp	MUSS-Angabe wenn AKTENZEICHEN-VERURSACHER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSAN100
Auflistung der Stammdaten						
111 - 112	002	n	M	ANZAHL-STAMMDATEN <i>ANSTAN</i>	Anzahl der angehängten Stammdatensätze	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer DSAN110 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DSAN112
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSTAN".						

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

001 - 008	008	n	M	GLTAB	Gültigkeitsdatum ab jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN120 Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN122
009 - 028	020	n	M	AENDDAT	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung der Lohnart in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN130 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN132 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN134 Wenn LA und GLTABFUER in einem Datensatz bereits vorhanden sind, muss das Änderungsdatum abweichen. Fehlernummer: DSAN136
029 - 048	020	an	K	AZVUALT	Aktenzeichen Verur- sacher (bisherige Personalnummer)	Keine Prüfung.
049 - 068	020	an	K	AZVUWEITER	Aktenzeichen Verur- sacher (weiterführende Personalnummer)	Keine Prüfung.
069 - 076	008	an	K	ERSTEINTR	Datum des erstmaligen Eintritts in den Betrieb / Betriebsteil jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN160 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Ersteintrittsdatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN162
077 - 084	008	n	M	EINTR	Datum des Eintritts in den Betrieb/ Betriebsteil jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN170 Das Eintrittsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN172
085 - 092	008	an	K	AUSTR	Datum des Austritts aus dem Betrieb/ Betriebsteil jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN180 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Austrittsdatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN182
093 - 122	030	an	M	NAME	Name des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAN190
123 - 152	030	an	K	GBNAME	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
153 - 182	030	an	M	VONAME	Vorname des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAN210
183 - 183	001	an	M	GESCHLECHT GE	Geschlecht des Mitarbeiters M = männlich W = weiblich	Zulässig ist nur „M“ oder „W“. Fehlernummer: DSAN220

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

184 - 186	003	an	M	LDKZ	Länder- (Kfz-) Kennzeichen des Wohnsitzlandes	Bei Inlandsanschriften ist das LDKZ mit Leerzeichen oder 'D' zu verschlüsseln. Bei Auslandsanschriften (LDKZ ungleich Leerzeichen und „D“) ist das LDKZ gemäß Anlage 8 DEÜV anzugeben. Fehlernummer: DSAN230
187 - 196	010	an	M	PLZ	Postleitzahl	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAN240 Bei Inlandsanschriften (LDKZ gleich Leerzeichen oder „D“) sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern „01000“ bis „99999“ zulässig. Fehlernummer: DSAN242
197 - 230	034	an	M	ORT	Wohnsitz des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAN250
231 - 263	033	an	M	STR	Straßenbezeichnung des Wohnsitzes des Mitarbeiters Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Feldinhalt ist leer. Fehlernummer: DSAN260
264 - 272	009	an	K	HNR	Hausnummer des Wohnsitzes des Mitarbeiters Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
273 - 292	020	an	k	EUVSNR	Europäische Versicherungsnummer	Keine Prüfung.
293 - 300	008	n	M	GBDT	Geburtsdatum des Mitarbeiters jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN290 Das Geburtsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN292
301 - 334	034	an	K	GBORT	Geburtsort	Keine Prüfung.
335 - 337	003	an	K	SASC	Staatsangehörigkeitsschlüssel gemäß gRS Anlage 8 DEÜV.	Keine Prüfung.
338 - 345	008	an	k	TODDAT	Todestag des Mitarbeiters jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN320 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Todesdatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN322

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

346 - 346	001	an	M	<i>KENNZRK</i>	Rechtskreis der Arbeitsstätte O -Ost W -West	Zulässig sind nur „O“ oder „W“. Fehlernummer: DSAN330
347 - 347	001	an	M	<i>KENNZPVS</i>	Pflegeversicherung-Besonderheiten der Beitragstragung bei Betrieben / Betriebsteilen im Bundesland Sachsen J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN340
348 - 357	010	an	K	<i>KNR</i>	Kontonummer des Arbeitnehmers	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN350
358 - 365	008	an	K	<i>BLZ</i>	Bankleitzahl des Arbeitnehmers	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN360
366 - 387	022	an	K	<i>IBAN</i>	IBAN-Nr. der Bankverbindung des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
388 - 398	011	an	K	<i>BIC</i>	BIC der Bankverbindung des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
399 - 399	001	an	K	<i>STKL</i>	Steuerklasse des Arbeitnehmers	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN390
400 - 400	001	an	M	<i>KISTPF</i>	Kirchensteuerpflicht des Arbeitnehmers J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN400
401 - 403	003	an	K	<i>KIFRBTRG</i>	Anzahl der Kinderfreibeträge n mit 1 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSAN410
404 - 413	010	an	K	<i>EGSTFRBTRG</i>	Sonstige Steuerfreibeträge des Arbeitnehmers. Jährliche Angabe. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSAN420
414 - 438	025	an	K	<i>TT</i>	Art der Tätigkeit im Unternehmen (Klarschrift)	Keine Prüfung.
439 - 447	009	an	K	<i>TTSC</i>	Angaben zur Tätigkeit Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit gemäß gRS Anlage 5 DEÜV Ab 01.12.2011 BBB (Bildung/Beruf/Beschäftigung)	Zulässig ist nur der Aufbau entsprechend gRS Anlage 5 DEÜV oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN440
448 - 450	003	n	K	<i>PERSGR</i>	Personengruppe gemäß Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN450

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

451 - 451	001	an	M	<i>BYGRKV</i>	Beitragsgruppenschlüsse I KV 0-kein Beitrag 1-allgemeiner Beitrag 2-erhöhter Beitrag 3-ermäßigter Beitrag 4-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV 5-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV 6-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte 9-Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN460
452 - 452	001	an	M	<i>BYGRRV</i>	Beitragsgruppenschlüsse I RV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 3-halber Beitrag 5-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN470
453 - 453	001	an	M	<i>BYGRAV</i>	Beitragsgruppenschlüsse I AV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 2-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN480
454 - 454	001	an	M	<i>BYGRPV</i>	Beitragsgruppenschlüsse I PV 0-kein Beitrag 1-voller Beitrag 2-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN490
455 - 455	001	an	M	<i>KENNZGV</i>	Geringverdiener J = Ja N = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" Fehlernummer: DSAN500
456 - 456	001	an	M	<i>KENNZMF</i>	Merkmal für Mehrfachbeschäftigung J = Ja N = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" Fehlernummer: DSAN510
457 - 457	001	an	M	<i>KENNZSTA</i>	Statuskennzeichen aus DEÜV 0-kein Familienange- höriger und kein mitar- beitender Gesellschafter- Geschäftsführer einer GmbH 1-Ehegatte/ Lebens- partner, Abkömmlinge 2-geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN520
458 - 472	015	an	K	<i>BBNRKK</i>	Betriebsnummer der Krankenkasse nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN530

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

473 - 473	001	an	M	VGESBYPRIVKV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN539
474 - 483	010	an	K	GESBYPRIVKV	Gesamtbeitrag zur privaten KV (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN540
484 - 484	001	an	M	VGESBYPRIVPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN544
485 - 494	010	an	K	GESBYPRIVPV	Gesamtbeitrag zur privaten PV (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN545
495 - 509	015	an	K	BBNRVW	BBNR des Trägers der berufsständischen Versorgung nnnnnnnn	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN550
510 - 510	001	an	M	KENNZBAU	Baulohn J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN560
511 - 514	004	an	K	AZWOECH	Vereinbarte wöchent- liche Arbeitszeit in Stunden n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN570
515 - 515	001	an	M	KENNZGLE	Kennzeichen Gleitzone J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN580
516 - 516	001	an	m	KENNZVERZ	Verzicht auf Reduzie- rung des AN-Anteils in der RV J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J", "N" oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN590 Wenn "KENNZGLE" = "J", dann darf KENNZVERZ nicht Grundstellung sein. Fehlernummer: DSAN592
517 - 517	001	an	M	KENNZWG	Merkmal für Wertgut- habenvereinbarung J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN600
518 - 518	001	an	M	KENNZELT	Elterneigenschaft J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN610
519 - 519	001	an	M	KENNZKG	Ausgezahltes Kindergeld J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN620
520 - 520	001	an	M	KENNZVBE	Versorgungsbezugs- empfänger J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN630
521 - 521	001	an	M	KENNZRBZ	Rentenbezieher J = Ja N = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN640

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

522 - 522	001	an	M	KENNZATZ	Kennzeichen Altfall ATZ J = Ja (altes Recht) N = Nein Altes Recht (1) nur möglich bis 30.06.2014.	Zulässig sind nur "J" oder "N". Fehlernummer: DSAN650
523 - 530	008	an	K	ATZBG	Beginn-Datum der ATZ jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN660 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Beginndatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN662
531 - 538	008	an	K	ATZEN	Ende-Datum der Altersteilzeit jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN670 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Endedatum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN672
539 - 546	008	an	K	FPBEG	Beginn der Freistellungsphase jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN680 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Datum logisch richtig sein. Fehlernummer: DSAN682
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
547 - 547	001	an	M	MM-ZUSATZVERSICHERUNGSANSTALT <i>MMZV</i>	Datenbaustein DBZV – Zusatzversicherungsanstalt N = keine Zusatzversicherungsanstalt J = Zusatzversicherungsanstalt vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSAN690 Bei MMZV = „J“ muss der Datenbaustein DBZV – Zusatzversicherungsanstalt vorhanden sein. Fehlernummer: DSAN692
548 - 548	001	an	M	MM-KNAPPSCHAFT <i>MMKN</i>	Datenbaustein DBKN – Knappschaft N = keine knappschaftlichen Besonderheiten J = knappschaftliche Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSAN700 Bei MMKN = „J“ muss der Datenbaustein DBKN - Knappschaft vorhanden sein. Fehlernummer: DSAN702
549 - 549	001	an	M	MM-SEEMANNSKASSE <i>MMS2</i>	Datenbaustein DBS2 – Seemännische Besonderheiten (DSAN) N = keine seemännischen Besonderheiten J = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSAN710 Bei MMS2 = „J“ muss der Datenbaustein DBS2 - Seemännische Besonderheiten (DSAN) vorhanden sein. Fehlernummer: DSAN712
550 - 554	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSAN720
Auflistung der verwendeten Gehaltstarifstellen						

DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

555 - 555	001	n	M	ANGTST	Anzahl verwendeter Gefahrtarifstellen Ab 2009 muss bei entsprechender Veranlagung der Wert > 0 sein.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSAN770
Die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANGTST"						
001 - 015	015	an	M	BBNR-GTST BBNRGTST	Betriebsnummer des UV- Trägers der anzuwendenden Gefahrtarifstelle	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSAN780
016 - 023	008	an	M	GT-STELLE GTST	Gefahrtarifstelle der UV	Die Grundstellung (Leerzeichen) ist in der Gefahrtarifstelle unzulässig. Fehlernummer: DSAN790
024 - 026	003	an	K	GT-AUFTEILUNG GTSTSATZ	Prozentsatz der Gefahrtarifstelle vom Hundert	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSAN800
Daten zum Sachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 547 - 549. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBZV - Zusatzversicherungsanstalt DBKN - Knappschaft DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG)
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	DSENDE	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSAN850

DBZV - Datenbaustein Zusatzversicherungsanstalt

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBZV	Zulässig ist „DBZV“. Fehlernummer: DBZV001 Zulässig ist nur die Datenlänge 76. Fehlernummer: DBZV910
005 - 039	035	an	M	ZVA	Name Zusatz- versicherungsanstalt	Keine Prüfung.
040 - 042	003	an	m	UMAG	Prozentsatz der Umlage Arbeitgeber (ZVA) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBZV020 Wenn das Feld UMAGBTRG leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBZV022
043 - 052	010	an	m	UMAGBTRG	Festbetrag der Umlage Arbeitgeber (ZVA) wenn nicht nach Prozentsatz bemessen n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBZV030 Wenn das Feld UMAG leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBZV032
053 - 055	003	an	m	UMAN	Prozentsatz der Umlage Arbeitnehmer (ZVA) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBZV040 Wenn das Feld UMANBTRG leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBZV042
056 - 065	010	an	m	UMANBTRG	Festbetrag der Umlage Arbeitnehmer (ZVA) wenn nicht nach Prozentsatz bemessen n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBZV050 Wenn das Feld UMAN leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBZV052
066 - 066	001	an	M	KENNZPAUSCH	Anwendung Pauschalierung (ZVA) 0 -Pauschalversteuerung monatlich 1 -Pauschalversteuerung jährlich	Zulässig ist „0“ oder „1“. Fehlernummer: DBZV060
067 - 076	010	n mit 2 NK	M	PAUSCHGR	Pauschalierungsgrenze (max. pauschalversteuerbare Umlage lt. Tarifvertrag)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder leer. Fehlernummer: DBZV070

DBKN - Datenbaustein Knappschaft

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBKN	Zulässig ist „DBKN“. Fehlernummer: DBKN001 Zulässig ist nur die Datenlänge 26. Fehlernummer: DBKN910
005 - 016	012	an	M	KNVTTSC	Tätigkeitsschlüssel Knappschaft i.d.F: ABTTTTTTTTTB AB = Ab Monat TTTTTTTTTT = Tätigkeits- schlüssel B = Besonderheiten- schlüssel Erläuterung Besonder- heitenschlüssel: 1 = Beschäftigung über Tage / nicht überwiegend unter Tage sowie ohne tats. Arbeitsleistung 2 = Zeiten der Dauerkurzarbeit 3 = nur für Zeiten im Beitrittsgebiet bis 31.12.1996 4 = nur für Zeiten im Beitrittsgebiet bis 31.12.1996 5 = vollwertiges Mitglied der Grubenwehr 6 = freigest. Betriebs- ratsmitglied (vorher Bes.Sch 8 oder 9) 7 = freigest. Betriebs- ratsmitglied (vorher Bes.Sch. nicht 8 oder 9) 8 = Überwiegende Be- schäftigung unter Tage 9 = Ständige Arbeit unter Tage oder gleichgestellt	Keine Prüfung.
017 - 024	008	an	K	KNVENVS	Ende versicherung- spflichtiges knappschaft- liches Beschäftigungs- verhältnis jhjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKN020 Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Datum logisch richtig sein. Fehlernummer: DBKN022

DBKN - Datenbaustein Knappschaft

025 - 026	002	an	K	<i>KNVABKGD</i>	<p>Abkehrgrund Knappschaft</p> <p>05 = Still-, Teilstill-, Zusammenlegung von Betrieben</p> <p>06 = werkseitige Kündigung, wenn nicht 05</p> <p>07 = Abmeldung wegen Krankheit, Unfallfolgen, Rentengewährung</p> <p>08 = Abkehr auf eigenen Wunsch, Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages</p> <p>09 = sonstige Gründe</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung.</p> <p>Fehlernummer: DBKN030</p>
-----------	-----	----	---	-----------------	---	---

DBS2 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSAN

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS2 (für DSAN)	Zulässig ist „DBS2“. Fehlernummer: DBS2001 Zulässig ist nur die Datenlänge 27. Fehlernummer: DBS2910
005 - 006	2	an	M	BERUFSGR	Seemännische Berufsgruppen 01 = Kapitäne, Schiffsführer 02 = Nautische Offiziere 03 = Nautische Offiziersassistenten und -bewerber 04 = Technische Offiziere 05 = Technische Offiziersassistenten und -bewerber 06 = Funkoffiziere 07 = Elektriker und -assistenten 08 = Schiffsbetriebsmeister 11 = Facharbeiter Deck 12 = Fachkraft Deck 13 = Hilfskraft Deck 14 = Auszubildende Deck 21 = Facharbeiter Maschinenpersonal 22 = Fachkraft Maschinenpersonal 23 = Hilfskraft Maschinenpersonal 31 = Schiffsmechaniker 32 = Auszubildende zum 41 = Angestellter Wirtschaftspersonal, Küche, Bedienung 42 = Arbeiter Wirtschaftspersonal, Küche, Bedienung 51 = Angestellter sonstiges fahrendes Personal 52 = Arbeiter sonstiges fahrendes Personal 71 = Kanalsteuerer 72 = Lotsen 81 = vorübergehend nichtfahrende Seeleute 91 = Seeleute auf ausländ. Schiffen miterspfl. auf Antrag in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS2010

007 - 008	2	an	M	<i>VERSART</i>	<p>Versicherungsarten</p> <p>00 = nichtfahrende Seeleute (BGR 71, 72, 81)</p> <p>10 = Seeschiff unter deutscher Flagge, kein ISR</p> <p>20 = Seeschiff unter deutscher Flagge, ISR, AN erhält deutsche Tarifheuer</p> <p>30 = Seeschiff unter deutscher Flagge, ISR, ausl. AN erhält "Heimatheuer"</p> <p>40 = entsandter AN, VP kraft Ausstrahlung</p> <p>60 = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung in allen Zweigen</p> <p>70 = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung KV, PV, RV, ALV</p> <p>80 = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung RV (nur BGR 91)</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS2020</p>
009 - 010	2	an	M	<i>FZGR</i>	<p>Fahrzeuggruppen</p> <p>00 = nichtfahrende Versicherte</p> <p>10 = Ausländische Schiffe (nur BGR 91)</p> <p>20 = Fahrgastschiffe</p> <p>30 = Bäder-, Fähr-, Fördeschiffe</p> <p>40 = Frachtschiffe</p> <p>50 = Tankschiffe</p> <p>60 = Schlepper, Versorgungsschiffe, Bergungs-, Forschungs-, u.a. Spezialschiffe</p> <p>70 = Fahrzeuge der Großen Hochseefischerei und der kleinen Hochseefischerei über 250 cbm</p> <p>80 = Fahrzeuge der kleinen Hochseefischerei bis 250 cbm und der Küstenfischerei</p> <p>90 = Sonstige Schiffe</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS2030</p>

DBS2 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSAN

011 - 012	2	an	M	PAT	<p>Patente</p> <p>00 = kein Befähigungszeugnis</p> <p>10 = Kapitän</p> <p>11 = Kapitän auf Schiffen bis 6000 BRZ in der mittleren Fahrt</p> <p>12 = Kapitän (nationale Fahrt) auf Kauffahrteischiffen bis 500 BRZ</p> <p>13 = Erster Offizier</p> <p>14 = Erster Offizier auf Schiffen bis 6000 BRZ in der mittleren Fahrt</p> <p>15 = Offizier (nationale Fahrt) auf Kauffahrteischiffen bis 500 BRZ</p> <p>16 = Nautischer Wachoffizier</p> <p>19 = anerkanntes ausl. Befähigungszeugnis nautischer Dienst</p> <p>30 = Kapitän in Großer Hochseefischerei</p> <p>31 = Kapitän in Kleiner Hochseefischerei</p> <p>32 = Schiffer in Kleiner Hochseefischerei</p> <p>33 = Wachoffizier in Großer Hochseefischerei</p> <p>34 = Wachoffizier in Kleiner Hochseefischerei</p> <p>50 = Leiter Maschinenanlage</p> <p>51 = Zweiter technischer Offizier</p> <p>52 = Technischer Wachoffizier</p> <p>53 = Schiffsmaschinist auf Schiffen mit einer Antriebsleistung bis 750 KW</p> <p>59 = anerkanntes ausl. Befähigungszeugnis techn. Dienst</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS2040</p>
013 - 013	1	an	M	<i>KENNZSMK</i>	<p>Beitragspflicht zur SMK</p> <p>0-kein</p> <p>1-nur AG-Anteil</p> <p>2-AG- und AN-Anteil</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS2050</p>
014 - 017	4	an	M	<i>DHEUERKENNZ</i>	<p>Durchschnitts-Heuerkennzeichen der BG Verkehr (FB See).</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DBS2060</p>

DBS2 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSAN

018 - 027	10	n mit 2 NK	M	<i>DHEUER</i>	monatliche Durchschnittsheuer lt.Beitragsübersicht	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS2070
-----------	----	---------------	---	---------------	--	---

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSLA	Zulässig ist „DSLA“. Fehlernummer: DSLAv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. Fehlernummer: DSLA004 Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. $119 + (622 + ANLA_{\text{Wiederholung}}^* 54)_{\text{Wiederholungen}} + 1$ Fehlernummer: DSAN910
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist EUBP = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP“. Fehlernummer: DSLAv05
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSLA020 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. Fehlernummer: DSLAv15
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSLA030 Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. Fehlernummer: DSLA032

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN</i>	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 01 – 99	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA040 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: DSLA042
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA050 Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSLA052 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSLA056
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze 0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA060 Zulässig sind „0“ und „1“. Fehlernummer: DSLA064 Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSLAv35
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: n	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA070 Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSLA072 Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSLAv50 Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSLAv52
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	<i>BBNRAG</i>	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DSLA080
079 - 098	020	an	m	<i>AZVU</i>	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	MUSS-Angabe wenn VERSICHERUNGSNUMMER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSLA090
099 - 110	012	an	m	VERSICHERUNGSNUMMER <i>VSNR</i>	Deutsche Rentenversicherungsnummer in der Form: bbttmmjjassp	MUSS-Angabe wenn AKTENZEICHEN-VERURSACHER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSLA100
Kennzeichen, welche Datenbausteine außerhalb der Abrechnung vorhanden sind						
111 - 111	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE <i>MMVT</i>	Datenbaustein DBVT – Vortragswerte N = keine Vortragswerte J = Vortragswerte vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA110 Bei MMVT = „J“ muss der Datenbaustein DBVT Vortragswerte vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA112

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

112 - 116	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSLA120
Auflistung der Lohnabrechnungen des Arbeitnehmers						
117 - 119	003	n	M	ANZAHL-ABRECHNUNGEN ANABRECH	Anzahl der Lohnabrechnungen des Arbeitnehmers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA170
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANABRECH".						
001 - 004	004	n	M	KJ	Jahr der Abrechnung (FÜR-Periode) Jahr für das die Abrechnung erfolgt ist. jhj	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA180
005 - 006	002	n	M	KM	Monat der Abrechnung (FÜR-Periode) Monat für den die Abrechnung erfolgt ist. mm	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA190 Zulässig sind nur Werte von 1 bis 12. Fehlernummer: DSLA192
007 - 010	004	n	M	KJIN	Jahr der Abrechnung (IN-Periode) Jahr in dem die Abrechnung erfolgt ist. jhj	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA200
011 - 012	002	n	M	KMIN	Monat der Abrechnung (IN-Periode) Monat in dem die Abrechnung erfolgt ist. mm	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA210 Zulässig sind nur Werte von 1 bis 12. Fehlernummer: DSLA212
013 - 013	001	an	M	KENNZART	Kennzeichen der Art der Abrechnung E - erstmalige Abrechnung K - Korrekturabrechnung	Zulässig sind E oder K. Fehlernummer: DSLA220
014 - 033	020	n	M	ABRECHDAT	Abrechnungsdatum in der Form: jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional))	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA230 Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSLA232 Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSSL234
034 - 034	001	n	M	ABRNR	Abrechnungsfolgenummer Nur bei Mehrfachabrechnung von 1 an aufsteigend zu füllen, ansonsten Grundstellung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA240
035 - 035	001	an	M	KENNZMK	Anwendung der Märzklause J = Ja N = Nein	Zulässig sind "J" oder "N". Fehlernummer: DSLA250
036 - 037	002	n	M	KVTG	mtl. KV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA260

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

038 - 039	002	n	M	<i>RVTG</i>	mtl. RV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA270
040 - 041	002	n	M	<i>AVTG</i>	mtl. AV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA280
042 - 043	002	n	M	<i>PVTG</i>	mtl. PV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA290
044 - 046	003	an	M	<i>WG</i>	Währung der Abrechnung entsprechend ISO-4217	Keine Prüfung. Grundstellung = EUR
047 - 047	001	an	M	<i>VPAUSCHSTEUERGB</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA309
048 - 057	010	an	K	<i>PAUSCHSTEUERGB</i>	einheitliche Pauschalsteuer für geringfügig entlohnte Beschäftigung (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA310
058 - 058	001	an	M	<i>VGESBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA314
059 - 068	010	n mit 2 NK	M	<i>GESBRUTTO</i>	Gesamtbrutto (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA315
069 - 069	001	an	M	<i>VSVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA319
070 - 079	010	an	K	<i>SVBRUTTO</i>	tatsächliches SV-Brutto (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA320
080 - 080	001	an	M	<i>VSTEUERBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA324
081 - 090	010	an	K	<i>STEUERBRUTTO</i>	Steuerbrutto (monatlich aus laufenden Bezügen) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA325
091 - 091	001	an	M	<i>VKVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA329
092 - 101	010	an	K	<i>KVBRUTTO</i>	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA330
102 - 102	001	an	M	<i>VRVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA334

Datensätze und -bausteine im eüBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

103 - 112	010	an	K	<i>RVBRUTTO</i>	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA335
113 - 113	001	an	M	<i>VAVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA339
114 - 123	010	an	K	<i>AVBRUTTO</i>	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA340
124 - 124	001	an	M	<i>VPVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA344
125 - 134	010	an	K	<i>PVBRUTTO</i>	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA345
135 - 135	001	an	M	<i>VUMBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA349
136 - 145	010	an	K	<i>UMBRUTTO</i>	Umlagepflichtiges Arbeitsentgelt aus laufendem und für mehrere Abrechnungszeiträume kumuliert gezahlten Entgeltarten. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA350
146 - 146	001	an	M	<i>VINSOBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA354
147 - 156	010	an	K	<i>INSOBRUTTO</i>	Insolvenzgeldumlagepflichtiges Arbeitsentgelt lfd. unter Berücksichtigung der BBG-RV n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA355
157 - 157	001	an	M	<i>VUVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA359
158 - 167	010	n mit 2 NK	M	<i>UVBRUTTO</i>	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA360
168 - 168	001	an	M	<i>VLOHNSTEUER</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA364

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

169 - 178	010	an	K	LOHNSTEUER	Lohnsteuer laufend n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA365
179 - 179	001	an	M	VSOLI	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA369
180 - 189	010	an	K	SOLI	Solidaritätszuschlag laufend n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA370
190 - 190	001	an	M	VKIRCHENST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA374
191 - 200	010	an	K	KIRCHENST	Kirchensteuer laufend n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA375
201 - 201	001	an	M	VKVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA379
202 - 211	010	an	K	KVBYAG	KV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA380
212 - 212	001	an	M	VKVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA384
213 - 222	010	an	K	KVBYAN	KV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA385
223 - 223	001	an	M	VRVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA389
224 - 233	010	an	K	RVBYAG	RV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA390
234 - 234	001	an	M	VRVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA394
235 - 244	010	an	K	RVBYAN	RV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA395

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

245 - 245	001	an	M	VAVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA399
246 - 255	010	an	K	AVBYAG	AV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA400
256 - 256	001	an	M	VAVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA404
257 - 266	010	an	K	AVBYAN	AV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA405
267 - 267	001	an	M	VPVBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA409
268 - 277	010	an	K	PVBYAG	PV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA410
278 - 278	001	an	M	VPVBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA414
279 - 288	010	an	K	PVBYAN	PV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA415
289 - 289	001	an	M	VU1BYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA419
290 - 299	010	an	K	U1BYAG	U1-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA420
300 - 300	001	an	M	VU2BYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA424
301 - 310	010	an	K	U2BYAG	U2-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA425

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

311 - 311	001	an	M	VINSOBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA429
312 - 321	010	an	K	INSOBYAG	Insolvenzgeldumlage- Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA430
322 - 322	001	an	M	VSTBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA434
323 - 332	010	an	K	STBRUTTOEGA	Steuerpflichtiges Brutto(monatlich) aus sonstigen Bezügen. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA435
333 - 333	001	an	M	VLOHNSTEUER EGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA439
334 - 343	010	an	K	LOHNSTEUERE GA	Lohnsteuer aus sonstigen Bezügen. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA440
344 - 344	001	an	M	VSOLIEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA444
345 - 354	010	an	K	SOLIEGA	Solidaritätszuschlag aus sonstigen Bezügen. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA445
355 - 355	001	an	M	VKIRCHENSTEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA449
356 - 365	010	an	K	KIRCHENSTEGA	Kirchensteuer aus sonstigen Bezügen. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA450
366 - 366	001	an	M	VKVBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA454
367 - 376	010	an	K	KVBRUTTOEGA	KV-pflichtiges einmalig gezahlten Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA455

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

377 - 377	001	an	M	VRVBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA459
378 - 387	010	an	K	RVBRUTTOEGA	RV-pflichtiges einmalig gezahlten Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA460
388 - 388	001	an	M	VAVBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA464
389 - 398	010	an	K	AVBRUTTOEGA	AV-pflichtiges einmalig gezahlten Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA465
399 - 399	001	an	M	VPVBRUTTOEG A	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA469
400 - 409	010	an	K	PVBRUTTOEGA	PV-pflichtiges einmalig gezahlten Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA470
410 - 410	001	an	M	VINSOBRUTTOE GA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA474
411 - 420	010	an	K	INSOBRUTTOEG A	Insolvenzgeldumlage- pflichtiges einmalig ge- zahlten Arbeitsentgeltes n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA475
421 - 421	001	an	M	VKVBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA479
422 - 431	010	an	K	KVBYAGEGA	KV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA480
432 - 432	001	an	M	VKVBYANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA484
433 - 442	010	an	K	KVBYANEGA	KV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA485

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

443 - 443	001	an	M	VRVBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA489
444 - 453	010	an	K	RVBYAGEGA	RV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA490
454 - 454	001	an	M	VRVBYANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA494
455 - 464	010	an	K	RVBYANEGA	RV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA495
465 - 465	001	an	M	VAVBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA499
466 - 475	010	an	K	AVBYAGEGA	AV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA500
476 - 476	001	an	M	VAVBYANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA504
477 - 486	010	an	K	AVBYANEGA	AV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA505
487 - 487	001	an	M	VPVBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA509
488 - 497	010	an	K	PVBYAGEGA	PV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA510
498 - 498	001	an	M	VPVBYANEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA514
499 - 508	010	an	K	PVBYANEGA	PV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA515

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

509 - 509	001	an	M	VINSOBYAGEGA	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA519
510 - 519	010	an	K	INSOBYAGEGA	Insolvenzgeldumlage- Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA520
520 - 520	001	an	M	VHINZUBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA524
521 - 530	010	an	K	HINZUBTRG	Hinzurechnungsbetrag (monatlich) Auf der Steuerkarte eingetragener Hinzurechnungsbetrag n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA525
531 - 535	005	an	m	URLRESTVJ	Resturlaub in Tagen (Vorjahr) n mit 2 NK	MUSS-Angabe bei Baulohn (Feld KENNZBAU im DSAN = "J"), sonst Pflichtangabe, soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSLA530 Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA532
536 - 540	005	an	m	URLGENOM	genommener Urlaub in Tagen (laufendes Jahr) n mit 2 NK	MUSS-Angabe bei Baulohn (Feld KENNZBAU im DSAN = "J"), sonst Pflichtangabe, soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSLA540 Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSL542
541 - 545	005	an	m	URLREST	Resturlaub in Tagen n mit 2 NK	MUSS-Angabe bei Baulohn (Feld KENNZBAU im DSAN = "J"), sonst Pflichtangabe, soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSLA550 Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA552
546 - 550	005	an	m	URLUNBEZ	unbezahlter Urlaub in Tagen n mit 2 NK	MUSS-Angabe bei Baulohn (Feld KENNZBAU im DSAN = "J"), sonst Pflichtangabe, soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSLA560 Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA562
551 - 551	001	an	M	VNETTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA569
552 - 561	010	n mit 2 NK	M	NETTO	gesetzliches Netto (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA570

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

562 - 562	001	an	M	VZAHLBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA574
563 - 572	010	n mit 2 NK	M	ZAHLBTRG	Auszahlungsbetrag (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA575
573 - 574	002	an	K	ANWESEND	Anwesenheitstage (monatlich) Insbesondere bei Tätig- keit von Behinderten in geschützten oder gleich- gestellten Einrichtungen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA580
575 - 576	002	an	K	FEHL	Fehltage (monatlich, unbezahlte Tage)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA590
577 - 581	005	an	m	BEZSTD	bezahlte Stunden (monatlich) n mit 2 NK	MUSS-Angabe bei Baulohn (Feld KENNZBAU im DSAN = "J"), sonst Pflichtangabe, soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSLA600 Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA602
582 - 583	002	an	K	AU	Krankheitstage (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA610
584 - 588	005	an	K	AUSTD	Krankheitsstunden (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA620
589 - 593	005	an	m	ZEITLOHNSTD	Stunden mit Zeitlohn (monatlich) n mit 2 NK	MUSS-Angabe bei Baulohn (Feld KENNZBAU im DSAN = "J"), sonst Pflichtangabe, soweit bekannt (Art K). Fehlernummer: DSLA630 Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA632
594 - 598	005	an	K	UESTD	Überstunden (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA640
599 - 599	001	an	M	VDOPPELST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA649
600 - 609	010	an	K	DOPPELST	Summe der Steuern nach dem Doppelbeste- uerungsabkommen n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA650
610 - 611	002	n	M	ANLA	Anzahl Lohnarten	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA660 Zulässig sind nur Werte > 0. Fehlernummer: DSLA662
Kennzeichen, welche Datenbausteine innerhalb der Abrechnung vorhanden sind						
612 - 612	001	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSLA670

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

613 - 613	001	an	M	MM-KURZARBEITER GELD MMKG	Datenbaustein DBKG – Kurzarbeitergeld N = kein Kurzarbeiter- geld J = Kurzarbeitergeld vor- handen	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA680 Bei MMKG = „J“ muss der Datenbaustein DBKG Kurzarbeitergeld vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA682
614 - 614	001	an	M	MM- ALTERSTEILZEIT MMAZ	Datenbaustein DBAZ – Altersteilzeit N = keine Altersteilzeit J = Altersteilzeit vorhan- den	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA690 Bei MMAZ = „J“ muss der Datenbaustein DBAZ – Altersteilzeit vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA692
615 - 615	001	an	M	MM- WERTGUTHABE N-OST MMWO	Datenbaustein DBWO – Wertguthaben Ost N = kein Wertguthaben Ost J = Wertguthaben Ost vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA700 Bei MMWO = „J“ muss der Datenbaustein DBWO – Wertguthaben Ost vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA702
616 - 616	001	an	M	MM- WERTGUTHABE N-WEST MMWW	Datenbaustein DBWW – Wertguthaben West N = kein Wertguthaben West J = Wertguthaben West vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA710 Bei MMWW = „J“ muss der Datenbaustein DBWW – Wertguthaben West vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA712
617 - 617	001	an	M	MM-SEEMANNS- KASSE MMS4	Datenbaustein DBS4 – Seemännische Beson- derheiten (DSLA) N = keine seemännisch- en Besonderheiten J = seemännische Be- sonderheiten vor- handen	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DSLA720 Bei MMS4 = „J“ muss der Datenbaustein DBS4 - Seemännische Besonderheiten (DSLA) vorhanden sein. Fehlernummer: DSLA722
618 - 622	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DSLA730
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANLA".						
001 - 008	008	an	M	LA	Lohnart Die Lohnart muss in den Stammdaten (DSSL) vorhanden sein.	Keine Prüfung.
009 - 014	006	an	K	BEZAHLTE MENGE BEZMENGE	Anzahl der gegen Ent- gelt geleisteten Arbeit. Bspw. Stunden, Stückzahl n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA790
015 - 021	007	an	K	FAKTOR FAKTOR	Faktor für nach Menge bezahlte Arbeits-leistung. Bspw. Stundenlohn, Stücklohn n mit 3 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. Fehlernummer: DSLA800
022 - 022	001	an	M	VLABTRGGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA809

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

023 - 032	010	n mit 2 NK	M	LABTRGGES	Gesamtbetrag aus Lohnart	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSLA810
033 - 033	001	an	M	VLABTRGST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA814
034 - 043	010	an	K	LABTRGST	Steuer-Betrag aus Lohnart n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung.. Fehlernummer: DSLA815
044 - 044	001	an	M	VLABTRGSV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA819
045 - 054	010	an	K	LABTRGSV	SV-Betrag aus Lohnart n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DSLA820
Daten zum Sachverhalt innerhalb der Abrechnungen						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben zu den Feldern / Stellen 613 617 Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBKG - Kurzarbeitergeld DBAZ - Altersteilzeit DBWO - Wertguthaben Ost DBWW - Wertguthaben West DBS4 - Seemännische Besonderheiten (DSLA) Jeder Datenbaustein maximal einmal pro Abrechnung.
Daten zum Sachverhalt außerhalb der Abrechnungen						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben im Feld MMVT.	DBVT - Vortragswerte Der Datenbaustein maximal einmal pro Datensatz Lohn Arbeitnehmer.
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	DSENDE	Kennzeichen Ende des Datensatzes. E - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. Fehlernummer: DSLA850

DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBKG	Zulässig ist „DBKG“. Fehlernummer: DBKG001 Zulässig ist nur die Datenlänge 128. Fehlernummer: DBKG910
005 - 005	001	an	M	KENNZKUG	Kennzeichnung KUG / S-KUG 0 = KUG 1 = S-KUG	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DBKG010
006 - 010	005	n mit 2 NK	M	SOLLSTD	Sollstunden, die ohne den Arbeitsausfall zu leisten wären, 2 Nachkommastellen (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBKG020
011 - 015	005	n mit 2 NK	M	AUSFSTD	Ausgefallene Arbeitsstunden laufender Monat	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBKG030
016 - 016	001	an	M	VFIKTIVAEGKV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG039
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGKV	Auf 80 % gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG040
027 - 027	001	an	M	VFIKTIVAEGRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG044
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGRV	Auf 80 % gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBKG045
038 - 038	001	an	M	VFIKTIVAEGPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG049
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGPV	Auf 80 % gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG050

DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld

049 - 049	001	an	M	VFIKTIVAEGRVB EH	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG054
050 - 059	010	an	K	FIKTIVAEGRVBE H	Unterschreiten des Min- destarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitneh- mern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll- entgelt und Istentgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs- grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgeltreg elung greift hier somit nicht. (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG055
060 - 060	001	an	M	VFIKTIVKVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG059
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVKVBY	Summe KV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG060
071 - 071	001	an	M	VFIKTIVRVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG064
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVRVBY	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBKG065
082 - 082	001	an	M	VFIKTIVPVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG069
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVPVBY	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBKG070
093 - 093	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG074
094 - 103	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBKG075

DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld

104 - 104	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG079
105 - 114	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBKG080
115 - 115	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBKG084
116 - 125	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBKG085
126 - 128	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBKG090

DBAZ - Datenbaustein Altersteilzeit

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBAZ	Zulässig ist „DBAZ“. Fehlernummer: DBAZ001 Zulässig ist nur die Datenlänge 282. Fehlernummer: DBAZ910
005 - 005	001	an	M	VASBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ014
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	ASBTRG	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ015
016 - 016	001	an	M	VBYPFLEINRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ019
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRV	Summe der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ020
027 - 027	001	an	M	VBYPFLEINRV YAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ024
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRV BY AG	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ025
038 - 038	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ029
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG und ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ030
049 - 049	001	an	M	VSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ034
050 - 059	010	n mit 2 NK	M	SUM	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ035
060 - 060	001	an	M	VSUMOST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ039

DBAZ - Datenbaustein Altersteilzeit

061 - 070	010	an	m	<i>SUMOST</i>	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ Ost mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ040 Wenn SUMWEST leer, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBAZ041
071 - 071	001	an	M	<i>VSUMWEST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ044
072 - 081	010	an	m	<i>SUMWEST</i>	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ West mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ045 Wenn SUMOST leer, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBAZ046
082 - 082	001	an	M	<i>VKVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ049
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	<i>KVPFLAEGSUM</i>	KV- pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ050
093 - 093	001	an	M	<i>VRVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ054
094 - 103	010	n mit 2 NK	M	<i>RVPFLAEGSUM</i>	RV- pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ055
104 - 104	001	an	M	<i>VKNVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ059
105 - 114	010	n mit 2 NK	M	<i>KNVPFLAEGSUM</i>	KnV- pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ060
115 - 115	001	an	M	<i>VAVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ064
116 - 125	010	n mit 2 NK	M	<i>AVPFLAEGSUM</i>	AV- pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ065
126 - 126	001	an	M	<i>VPVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ069

DBAZ - Datenbaustein Altersteilzeit

127 - 136	010	n mit 2 NK	M	<i>PVPFLAEGSUM</i>	PV- pflichtiges Arbeits- entgelt aus angespar- tem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBAZ070
137 - 137	001	an	M	<i>VUVPFLAEGSU M</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ074
138 - 147	010	n mit 2 NK	M	<i>UVPFLAEGSUM</i>	UV- pflichtiges Arbeits- entgelt aus angespar- tem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ075
148 - 148	001	an	M	<i>VUNTERSCHIED SBTRG</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ079
149 - 158	010	an	K	<i>UNTERSCHIEDS BTRG</i>	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ080
159 - 159	001	an	M	<i>VREGELAEG</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ084
160 - 169	010	n mit 2 NK	M	<i>REGELAEG</i>	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ085
170 - 170	001	an	M	<i>VKVSVLUFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ089
171 - 180	010	an	m	<i>KVSVLUFTSUM</i>	SV-Luft KV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ090 Wenn das Feld KVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBAZ091
181 - 181	001	an	M	<i>VRVSVLUFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ094
182 - 191	010	an	m	<i>RVSVLUFTSUM</i>	SV-Luft RV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ095 Wenn das Feld RVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBAZ096

DBAZ - Datenbaustein Altersteilzeit

192 - 192	001	an	M	VKNVSVLUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ099
193 - 202	010	an	m	KNVSVLUFTSUM	SV-Luft KnV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ100 Wenn das Feld KNVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBAZ101
203 - 203	001	an	M	VAVSVLUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ104
204 - 213	010	an	m	AVSVLUFTSUM	SV-Luft AV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ105 Wenn das Feld AVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBAZ106
214 - 214	001	an	M	VPVSVLUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ109
215 - 224	010	an	m	PVSVLUFTSUM	SV-Luft PV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ110 Wenn das Feld PVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBAZ111
225 - 225	001	an	M	VKVABGEGRSV LUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ114
226 - 235	010	an	K	KVABGEGRSVL UFTSUM	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ115

DBAZ - Datenbaustein Altersteilzeit

236 - 236	001	an	M	VRVABGEGRSV LUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ119
237 - 246	010	an	K	RVABGEGRSVL UFTSUM	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ120
247 - 247	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ124
248 - 257	010	an	K	KNVABGEGRSV LUFTSUM	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ125
258 - 258	001	an	M	VAVABGEGRSV LUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ129
259 - 268	010	an	K	AVABGEGRSVL UFTSUM	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ130
269 - 269	001	an	M	VPVABGEGRSV LUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ134

DBAZ - Datenbaustein Altersteilzeit

270 - 279	010	an	K	PVABGEGRSVL UFTSUM	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBAZ135
280 - 282	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBAZ140

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBWO	Zulässig ist „DBWO“. Fehlernummer: DBWO001 Zulässig ist nur die Datenlänge 393. Fehlernummer: DBWO910
005 - 005	001	an	M	VSUMGESO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO014
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	SUMGESO	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl. der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWO015
016 - 016	001	an	M	VKVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO019
017 - 026	010	an	m	KVPFLAEGSUM O	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO020 Wenn das Feld KVSVLUFTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO021
027 - 027	001	an	M	VRVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO024
028 - 037	010	an	m	RVPFLAEGSUM O	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO025 Wenn das Feld RVSVLUFTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO026
038 - 038	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO029

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

039 - 048	010	an	m	KNVPFLAEGSUMO	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO030 Wenn das Feld KNVSVLUFTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO031
049 - 049	001	an	M	VAVPFLAEGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO034
050 - 059	010	an	m	AVPFLAEGSUMO	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO035 Wenn das Feld AVSVLUFTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO036
060 - 060	001	an	M	VPVPFLAEGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO039
061 - 070	010	an	m	PVPFLAEGSUMO	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO040 Wenn das Feld PVSVLUFSTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO041
071 - 071	001	an	M	VUVPFLAEGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO044
072 - 081	010	an	K	UVPFLAEGSUMO	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO045
082 - 082	001	an	M	VKVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO049

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

083 - 092	010	an	K	<i>KVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag KV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO050
093 - 093	001	an	M	<i>VRVBYANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO054
094 - 103	010	an	K	<i>RVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO055
104 - 104	001	an	M	<i>VAVBYANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO059
105 - 114	010	an	K	<i>AVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO060
115 - 115	001	an	M	<i>VPVBYANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO064
116 - 125	010	an	K	<i>PVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO065
126 - 126	001	an	M	<i>VKVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO069
127 - 136	010	an	K	<i>KVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag KV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO070

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

137 - 137	001	an	M	<i>VRVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO074
138 - 147	010	an	K	<i>RVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert- guthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Verein- barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO075
148 - 148	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO079
149 - 158	010	an	K	<i>AVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wert- guthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Verein- barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO080
159 - 159	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO084
160 - 169	010	an	K	<i>PVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wert- guthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Verein- barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO085
170 - 170	001	an	M	<i>VSTFRSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO089
171 - 180	010	an	K	<i>STFRSUMO</i>	Summe des steuerfreien Anteils am Wertgut- haben Ost Wird steuerfreier Zu- schlag für So-, Feiertags- oder Nacht-arbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO090

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

181 - 181	001	an	M	VKVSVLUFTSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO094
182 - 191	010	an	m	KVSVLUFTSUM O	SV-Luft KV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO095 Wenn das Feld KVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO096
192 - 192	001	an	M	VRVSVLUFTSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO099
193 - 202	010	an	m	RVSVLUFTSUM O	SV-Luft RV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO100 Wenn das Feld RVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO101
203 - 203	001	an	M	VKNVSVLUFTSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO104
204 - 213	010	an	m	KNVSVLUFTSUM O	SV-Luft KnV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO105 Wenn das Feld KNVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO106
214 - 214	001	an	M	VAVSVLUFTSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO109
215 - 224	010	an	m	AVSVLUFTSUM O	SV-Luft AV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO110 Wenn das Feld AVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO111
225 - 225	001	an	M	VPVSVLUFTSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO114

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

226 - 235	010	an	m	PVSVLUFTSUM O	SV-Luft PV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO115 Wenn das Feld PVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWO116
236 - 236	001	an	M	VKVABGEGRSV LUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO119
237 - 246	010	an	K	KVABGEGRSVL UFTSUMO	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO120
247 - 247	001	an	M	VRVABGEGRSV LUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO124
248 - 257	010	an	K	RVABGEGRSVL UFTSUMO	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO125
258 - 258	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO129
259 - 268	010	an	K	KNVABGEGRSV LUFTSUMO	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO130
269 - 269	001	an	M	VAVABGEGRSV LUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO131

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

270 - 279	010	an	K	AVABGEGRSVL UFTSUMO	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO135
280 - 280	001	an	M	VPVABGEGRSV LUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO139
281 - 290	010	an	K	PVABGEGRSVL UFTSUMO	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO140
291 - 291	001	an	M	VEGAUFO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO144
292 - 301	010	an	K	EGAUFO	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO145
302 - 302	001	an	M	VEGABO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO149
303 - 312	010	an	K	EGABO	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO150
313 - 313	001	an	M	VKVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO154
314 - 323	010	an	K	KVEGAO	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO155
324 - 324	001	an	M	VRVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO159

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

325 - 334	010	an	K	RVEGAO	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO160
335 - 335	001	an	M	VKNVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO164
336 - 345	010	an	K	KNVEGAO	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO165
346 - 346	001	an	M	VAVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO169
347 - 356	010	an	K	AVEGAO	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO170
357 - 357	001	an	M	VPVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO174
358 - 367	010	an	K	PVEGAO	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO175
368 - 368	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO179
369 - 378	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG und ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWO180
379 - 379	001	an	M	VGSVAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO184

DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

380 - 389	010	n mit 2 NK	M	GSVAGSUMO	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWO185
390 - 390	001	n	M	ANZVTO	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits- regelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWO190
391 - 393	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBWO200

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBWW	Zulässig ist „DBWW“. Fehlernummer: DBWW001 Zulässig ist nur die Datenlänge 393. Fehlernummer: DBWW910
005 - 005	001	an	M	VSUMGESW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW014
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	SUMGESW	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl. der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWW015
016 - 016	001	an	M	VKVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW019
017 - 026	010	an	m	KVPFLAEGSUM W	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW020 Wenn das Feld KVSVLUFTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW021
027 - 027	001	an	M	VRVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW024
028 - 037	010	an	m	RVPFLAEGSUM W	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW025 Wenn das Feld RVSVLUFTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW026
038 - 038	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW029

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

039 - 048	010	an	m	KNVPFLAEGSU MW	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW030 Wenn das Feld KNVSVLUFTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW031
049 - 049	001	an	M	VAVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW034
050 - 059	010	an	m	AVPFLAEGSUM W	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW035 Wenn das Feld AVSVLUFTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW036
060 - 060	001	an	M	VPVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW039
061 - 070	010	an	m	PVPFLAEGSUM W	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW040 Wenn das Feld PVSVLUFSTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW041
071 - 071	001	an	M	VVVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW044
072 - 081	010	an	K	UVPFLAEGSUM W	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW045
082 - 082	001	an	M	VKVBYANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW049

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

083 - 092	010	an	K	<i>KVBYANSUMW</i>	Arbeitnehmerbeitrag KV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW050
093 - 093	001	an	M	<i>VRVBYANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW054
094 - 103	010	an	K	<i>RVBYANSUMW</i>	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW055
104 - 104	001	an	M	<i>VAVBYANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW059
105 - 114	010	an	K	<i>AVBYANSUMW</i>	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW060
115 - 115	001	an	M	<i>VPVBYANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW064
116 - 125	010	an	K	<i>PVBYANSUMW</i>	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW065
126 - 126	001	an	M	<i>VKVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW069

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

127 - 136	010	an	K	<i>KVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag KV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW070
137 - 137	001	an	M	<i>VRVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW074
138 - 147	010	an	K	<i>RVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW075
148 - 148	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW079
149 - 158	010	an	K	<i>AVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW080
159 - 159	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW084
160 - 169	010	an	K	<i>PVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW085
170 - 170	001	an	M	<i>VSTFRSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW089

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

171 - 180	010	an	K	STFRSUMW	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW090
181 - 181	001	an	M	VKVSVLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW094
182 - 191	010	an	m	KVSVLUFTSUMW	SV-Luft KV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW095 Wenn das Feld KVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW096
192 - 192	001	an	M	VRVSVLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW099
193 - 202	010	an	m	RVSVLUFTSUMW	SV-Luft RV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW100 Wenn das Feld RVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW101
203 - 203	001	an	M	VKNVSVLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW104
204 - 213	010	an	m	KNVSVLUFTSUMW	SV-Luft KnV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW105 Wenn das Feld KNVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW106
214 - 214	001	an	M	VAVSVLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW109

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

215 - 224	010	an	m	AVSVLUFTSUM W	SV-Luft RV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW110 Wenn das Feld AVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW111
225 - 225	001	an	M	VPVSVLUFTSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW114
226 - 235	010	an	m	PVSVLUFTSUM W	SV-Luft PV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW115 Wenn das Feld PVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBWW116
236 - 236	001	an	M	VKVABGEGRSV LUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWO119
237 - 246	010	an	K	KVABGEGRSVL UFTSUMW	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW120
247 - 247	001	an	M	VRVABGEGRSV LUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW124
248 - 257	010	an	K	RVABGEGRSVL UFTSUMW	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW125
258 - 258	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW129

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

259 - 268	010	an	K	<i>KNVABGEGRSV LUFTSUMW</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW130
269 - 269	001	an	M	<i>VAVABGEGRSV LUFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW131
270 - 279	010	an	K	<i>AVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW135
280 - 280	001	an	M	<i>VPVABGEGRSV LUFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW139
281 - 290	010	an	K	<i>PVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW140
291 - 291	001	an	M	<i>VEGAUFW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW144
292 - 301	010	an	K	<i>EGAUFW</i>	Entgeltguthabenaufbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW145
302 - 302	001	an	M	<i>VEGABW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW149
303 - 312	010	an	K	<i>EGABW</i>	Entgeltguthabenabbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW150

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

313 - 313	001	an	M	VKVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW154
314 - 323	010	an	K	KVEGAW	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW155
324 - 324	001	an	M	VRVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW159
325 - 334	010	an	K	RVEGAW	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW160
335 - 335	001	an	M	VKNVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW164
336 - 345	010	an	K	KNVEGAW	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW165
346 - 346	001	an	M	VAVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW169
347 - 356	010	an	K	AVEGAW	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW170
357 - 357	001	an	M	VPVEGAW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW174
358 - 367	010	an	K	PVEGAW	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW175

DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

368 - 368	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW179
369 - 378	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG und ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWW180
379 - 379	001	an	M	VGSVAGSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW184
380 - 389	010	n mit 2 NK	M	GSVAGSUMW	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWW185
390 - 390	001	n	M	ANZVTW	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits- regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBWW190
391 - 393	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBWW200

DBS4 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSLA

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS4 (für DSLA)	Zulässig ist „DBS4“. Fehlernummer: DBS4001 Zulässig ist nur die Datenlänge 159. Fehlernummer: DBS4910
005 - 005	001	an	M	WAEHRG	Währung in der die Heuerabrechnung erfolgt ist 0-EUR 1-USD	Zulässig sind "0" und "1". Fehlernummer: DBS4010
006 - 006	001	an	M	VSMKHEUERMT L	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4019
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	SMKHEUERMTL	Tatsächlich gezahlte Heuer.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4020
017 - 017	001	an	M	VSMKAGBRUTT OMTL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4024
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	SMKAGBRUTTO MTL	SMK-AG-pflichtiges Arbeitsentgelt in EUR - lfd.unter Berücksichtigung der BBG	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4025
028 - 028	001	an	M	VSMKANBRUTT OMTL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4029
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	SMKANBRUTTO MTL	SMK-AN-pflichtiges Arbeitsentgelt in EUR - lfd.unter Berücksichtigung der BBG	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4030
039 - 039	001	an	M	VSMKBYAGMTL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4034
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	SMKBYAGMTL	SMK-Beitrag AG in EUR aus laufend ge-zahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4035
050 - 050	001	an	M	VSMKBYANMTL	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4039
051 - 060	010	n mit 2 NK	M	SMKBYANMTL	SMK-Beitrag AN in EUR aus laufend ge-zahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4040
061 - 061	001	an	M	VEGASMKAGBR UTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4044

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DBS4 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSLA

062 - 071	010	n mit 2 NK	M	EGASMKAGBRU TTO	SMK-AG-pflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4045
072 - 072	001	an	M	VEGASMKANBR UTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4049
073 - 082	010	n mit 2 NK	M	EGASMKANBRU TTO	SMK-AN-pflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4050
083 - 083	001	an	M	VEGASMKBYAG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4054
084 - 093	010	n mit 2 NK	M	EGASMKBYAG	SMK-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4055
094 - 094	001	an	M	VEGASMKBYAN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4059
095 - 104	010	n mit 2 NK	M	EGASMKBYAN	SMK-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4060
105 - 105	001	an	M	VSMKAGBRUTT OGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4064
106 - 115	010	n mit 2 NK	M	SMKAGBRUTTO GES	Summe des SMK-AG- pflichtigen Entgeltes (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4065
116 - 116	001	an	M	VSMKANBRUTT OGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4069
117 - 126	010	n mit 2 NK	M	SMKANBRUTTO GES	Summe des SMK-AN- pflichtigen Entgeltes (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4070
127 - 127	001	an	M	VGZSMKBYPFLA EGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4074
128 - 137	010	an	K	GZSMKBYPFLAE GES	Summe der reduzierten SMK-beitragspflichtigen Einnahme in der Gleitzone (kumulativ, jährlich) in EUR n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4075

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DBS4 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DSLA

138 - 138	001	an	M	VSMKBYAGGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4079
139 - 148	010	n mit 2 NK	M	SMKBYAGGES	Summe SMK-Beitrag AG (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4080
149 - 149	001	an	M	VSMKBYANGES	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS4084
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	SMKBYANGES	Summe SMK-Beitrag AN (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS4085

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVT	Zulässig ist „DBVT“. Fehlernummer: DBVT001 Zulässig ist nur die Datenlänge 152. Fehlernummer: DBVT910
005 - 008	004	n	M	KJ	Abrechnungsjahr jhjj	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT010
009 - 010	002	n	M	KM	Abrechnungsmonat Es ist der letzte Abrechnungsmonat, in dem kumuliert wurde, einzutragen. Vorjahreswerte = Grundstellung Vortragswerte = 1 bis 12 mm	Zulässig sind nur die Ziffern 1 bis 12 und die Grundstellung. Fehlernummer: DBVT020
011 - 025	015	an	M	BBNRKK	Betriebsnummer der für den/die Beschäftigte(n) zuständigen Krankenkasse (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. Fehlernummer: DBVT030
026 - 028	003	n	M	KVTG	Summe KV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT040
029 - 031	003	n	M	RVTG	Summe RV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT050
032 - 034	003	n	M	AVTG	Summe AV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT060
035 - 037	003	n	M	PVTG	Summe PV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT070
038 - 040	003	n	K	PERSGR	Personengruppe gemäß Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT080
041 - 041	001	an	M	BYGRKV	Beitragsgruppenschlüssel KV 0 -kein Beitrag 1 -allgemeiner Beitrag 2 -erhöhter Beitrag 3 -ermäßigter Beitrag 4 -Beitrag zur landwirtschaftlichen KV 5 -Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV 6 -Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte 9 -Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT090

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

042 - 042	001	an	M	BYGRRV	Beitragsgruppen- schlüssel RV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 3 -halber Beitrag 5 -Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT100
043 - 043	001	an	M	BYGRAV	Beitragsgruppen- schlüssel AV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 2 -halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT110
044 - 044	001	an	M	BYGRPV	Beitragsgruppen- schlüssel PV 0 -kein Beitrag 1 -voller Beitrag 2 -halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVT120
045 - 045	001	an	M	VGESBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT129
046 - 055	010	an	K	GESBRUTTO	Gesamtbrutto (kumulativ) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT130
056 - 056	001	an	M	VSTEUERBRUTT O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT134
057 - 066	010	an	K	STEUERBRUTT O	Steuerbrutto (kumulativ) einschließlich sonstiger Bezüge n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT135
067 - 067	001	an	M	VKVBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT139
068 - 077	010	an	K	KVBRUTTO	Summe des KV-pflich- tigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT140
078 - 078	001	an	M	VRVBRUTTO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT144

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

079 - 088	010	an	K	<i>RVBRUTTO</i>	Summe des RV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT145
089 - 089	001	an	M	<i>VAVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT149
090 - 099	010	an	K	<i>AVBRUTTO</i>	Summe des AV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT150
100 - 100	001	an	M	<i>VPVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT154
101 - 110	010	an	K	<i>PVBRUTTO</i>	Summe des PV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT155
111 - 111	001	an	M	<i>VUMBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT159
112 - 121	010	an	K	<i>UMBRUTTO</i>	Summe des umlagepflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT160
122 - 122	001	an	M	<i>VINSOBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT164
123 - 132	010	an	K	<i>INSOBRUTTO</i>	Summe des insolvenzgeldumlagepflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT165
133 - 133	001	an	M	<i>VUVBRUTTO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT169

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

134 - 143	010	an	K	UVBRUTTO	Summe des UV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVT170
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
144 - 144	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-KURZ- ARBEITERGELD MMVKG	Datenbaustein DBVK – Vortragswerte KUG N = keine Vortragswerte KUG J = Vortragswerte KUG vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT180 Bei MMVKG = „J“ muss der Datenbaustein DBVK Vortragswerte KUG vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT182
145 - 145	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-SAISON- KURZARBEITER- GELD MMVSK	Datenbaustein DBVS – Vortragswerte S-KUG N = kein Vortragswerte S-KUG J = Vortragswerte S-KUG vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT190 Bei MMVSK = „J“ muss der Datenbaustein DBVS – Vortragswerte S- KUG vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT192
146 - 146	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-ALTERS- TEILZEIT MMVAZ	Datenbaustein DBVA – Vortragswerte ATZ N = keine Vortragswerte ATZ J = Vortragswerte ATZ vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT200 Bei MMVAZ = „J“ muss der Datenbaustein DBVA – Vortragswerte ATZ vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT202
147 - 147	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-WERT- GUTHABEN-OST MMVWO	Datenbaustein DBVO – Vortragswerte WG Ost N = keine Vortragswerte WG Ost J = Wertguthaben Ost vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT210 Bei MMVWO = „J“ muss der Datenbaustein DBVO – Vortragswerte WG Ost vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT212
148 - 148	001	an	M	MM-VORTRAGS- WERTE-WERT- GUTHABEN- WEST MMVWW	Datenbaustein DBVW – Vortragswerte WG West N = keine Vortragswerte WG West J = Vortragswerte WG West vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT220 Bei MMVWW = „J“ muss der Datenbaustein DBVW – Vortragswerte WG West vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT222
149 - 149	001	an	M	MM-SEEMANNS- KASSE MMS5	Datenbaustein DBS5 – Seemännische Beson- derheiten (DBVT) N = keine seemännischen Besonderheiten J = seemännische Be- sonderheiten vor- handen	Zulässig ist „N“ oder „J“. Fehlernummer: DBVT230 Bei MMS5 = „J“ muss der Datenbaustein DBS5 - Seemännische Besonderheiten (DBVT) vorhanden sein. Fehlernummer: DBVT232
150 - 152	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVT240
Daten zum Sachverhalt						

DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

153 - xxx					<p>Es folgen die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 144 - 149.</p> <p>Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:</p>	<p>DBVK - Vortragswerte KUG DBVS - Vortragswerte S-KUG DBVA - Vortragswerte ATZ DBVO - Vortragswerte WG Ost DBVW - Vortragswerte WG West DBS5 - Seemännische Besonderheiten (DBVT)</p> <p>Jeder Datenbaustein maximal einmal pro Abrechnung.</p>
-----------	--	--	--	--	--	---

DBVK - Datenbaustein Vortragswerte KUG

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVK	Zulässig ist „DBVK“. Fehlernummer: DBVK001 Zulässig ist nur die Datenlänge 128. Fehlernummer: DBVK910
005 - 005	001	an	M	KENNZKUG	Kennzeichnung KUG 0 = KUG	Zulässig ist "0". Fehlernummer: DBVK010
006 - 010	005	an	M	RESERVE (SOLLSTD)	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVK020
011 - 015	005	an	M	RESERVE (AUSFSTD)	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVK030
016 - 016	001	an	M	VFIKTIVAEGKV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK039
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGKV	Auf 80 % gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK040
027 - 027	001	an	M	VFIKTIVAEGRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK044
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGRV	Summe des auf 80% gekürzten ausgefallenen Arbeitsentgeltes (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBVK045
038 - 038	001	an	M	VFIKTIVAEGPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK049
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGPV	Auf 80 % gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK050

DBVK - Datenbaustein Vortragswerte KUG

049 - 049	001	an	M	VFIKTIVAEGRVB EH	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK054
050 - 059	010	an	K	FIKTIVAEGRVBE H	Unterschreiten des Min- destarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitneh- mern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll- entgelt und Istentgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs- grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgeltreg elung greift hier somit nicht. (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK055
060 - 060	001	an	M	VFIKTIVKVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK059
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVKVBY	Summe KV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK060
071 - 071	001	an	M	VFIKTIVRVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK064
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVRVBY	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBVK065
082 - 082	001	an	M	VFIKTIVPVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK069
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVPVBY	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVK070
093 - 093	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK074
094 - 103	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVK075
104 - 104	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK079

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren
Entgeltbuchhaltung

DBVK - Datenbaustein Vortragswerte KUG

105 - 114	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVK080
115 - 115	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVK084
116 - 125	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVK085
126 - 128	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVK090

DBVS - Datenbaustein Vortragswerte S-KUG

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVS	Zulässig ist „DBVS“. Fehlernummer: DBVS001 Zulässig ist nur die Datenlänge 128. Fehlernummer: DBVS910
005 - 005	001	an	M	KENNZKUG	Kennzeichnung KUG 1 = S-KUG	Zulässig ist "1". Fehlernummer: DBVS010
006 - 010	005	an	M	RESERVE (SOLLSTD)	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVS020
011 - 015	005	an	M	RESERVE (AUSFSTD)	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVS030
016 - 016	001	an	M	VFIKTIVAEGKV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS039
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGKV	Auf 80 % gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS040
027 - 027	001	an	M	VFIKTIVAEGRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS044
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGRV	Summe des auf 80% gekürzten ausgefallenen Arbeitsentgeltes (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBVS045
038 - 038	001	an	M	VFIKTIVAEGPV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS049
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVAEGPV	Auf 80 % gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS050

DBVS - Datenbaustein Vortragswerte S-KUG

049 - 049	001	an	M	VFIKTIVAEGRVB EH	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS054
050 - 059	010	an	K	FIKTIVAEGRVBE H	Unterschreiten des Min- destarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitneh- mern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll- entgelt und Istentgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs- grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgeltreg- elung greift hier somit nicht. (monatlich) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS055
060 - 060	001	an	M	VFIKTIVKVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS059
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVKVBY	Summe KV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS060
071 - 071	001	an	M	VFIKTIVRVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS064
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVRVBY	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen Fehlernummer: DBVS065
082 - 082	001	an	M	VFIKTIVPVBY	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS069
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	FIKTIVPVBY	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVS070
093 - 093	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS074
094 - 103	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 0000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVS075

DBVS - Datenbaustein Vortragswerte S-KUG

104 - 104	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS079
105 - 114	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVS080
115 - 115	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVS084
116 - 125	010	n	M	RESERVE	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) 000000000	Zulässig ist nur Grundstellung. Fehlernummer: DBVS085
126 - 128	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVS090

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte ATZ

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVA	Zulässig ist „DBVA“. Fehlernummer: DBVA001 Zulässig ist nur die Datenlänge 282. Fehlernummer: DBVA910
005 - 005	001	an	M	VASBTRG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA014
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	ASBTRG	Aufstockungsbetrag bei ATZ	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA015
016 - 016	001	an	M	VBYPFLEINRV	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA019
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRV	Summe der zusätz-lichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA020
027 - 027	001	an	M	VBYPFLEINRVBY AG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA024
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	BYPFLEINRVBYA G	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA025
038 - 038	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA029
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG und ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA030
049 - 049	001	an	M	VSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA034
050 - 059	010	n mit 2 NK	M	SUM	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA035
060 - 060	001	an	M	VSUMOST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA039

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte ATZ

061 - 070	010	an	m	<i>SUMOST</i>	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA040 Wenn SUMWEST leer, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVA041
071 - 071	001	an	M	<i>VSUMWEST</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA044
072 - 081	010	an	m	<i>SUMWEST</i>	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA045 Wenn SUMOST leer, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVA046
082 - 082	001	an	M	<i>VKVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA049
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	<i>KVPFLAEGSUM</i>	KV- pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA050
093 - 093	001	an	M	<i>VRVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA054
094 - 103	010	n mit 2 NK	M	<i>RVPFLAEGSUM</i>	RV- pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA055
104 - 104	001	an	M	<i>VKNVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA059
105 - 114	010	n mit 2 NK	M	<i>KNVPFLAEGSUM</i>	KnV- pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA060
115 - 115	001	an	M	<i>VAVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA064
116 - 125	010	n mit 2 NK	M	<i>AVPFLAEGSUM</i>	AV- pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA065
126 - 126	001	an	M	<i>VPVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA069

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte ATZ

127 - 136	010	n mit 2 NK	M	<i>PVPFLAEGSUM</i>	PV- pflichtiges Arbeits- entgelt aus angespar-tem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVA070
137 - 137	001	an	M	<i>VUVPFLAEGSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA074
138 - 147	010	n mit 2 NK	M	<i>UVPFLAEGSUM</i>	UV- pflichtiges Arbeits- entgelt aus angespar-tem Wertguthaben	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA075
148 - 148	001	an	M	<i>VUNTERSCHIED SBTRG</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA079
149 - 158	010	an	K	<i>UNTERSCHIEDS BTRG</i>	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA080
159 - 159	001	an	M	<i>VREGELAEG</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA084
160 - 169	010	n mit 2 NK	M	<i>REGELAEG</i>	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA085
170 - 170	001	an	M	<i>VKVSVLUFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA089
171 - 180	010	an	m	<i>KVSVLUFTSUM</i>	SV-Luft KV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA090 Wenn das Feld KVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVA091
181 - 181	001	an	M	<i>VRVSVLUFTSUM</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA094
182 - 191	010	an	m	<i>RVSVLUFTSUM</i>	SV-Luft RV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA095 Wenn das Feld RVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVA096

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte ATZ

192 - 192	001	an	M	VKNVSVLUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA099
193 - 202	010	an	m	KNVSVLUFTSUM	SV-Luft KnV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA100 Wenn das Feld KNVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVA101
203 - 203	001	an	M	VAVSVLUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA104
204 - 213	010	an	m	AVSVLUFTSUM	SV-Luft AV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA105 Wenn das Feld AVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVA106
214 - 214	001	an	M	VPVSVLUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA109
215 - 224	010	an	m	PVSVLUFTSUM	SV-Luft PV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA110 Wenn das Feld PVPFLAEGSUM leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVA111
225 - 225	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA114
226 - 235	010	an	K	KVABGEGRSVLU FTSUM	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA115

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte ATZ

236 - 236	001	an	M	VRVABGEGRSVL UFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA119
237 - 246	010	an	K	RVABGEGRSVL FTSUM	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA120
247 - 247	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA124
248 - 257	010	an	K	KNVABGEGRSVL UFTSUM	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA125
258 - 258	001	an	M	VAVABGEGRSVL UFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA129
259 - 268	010	an	K	AVABGEGRSVL FTSUM	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA130
269 - 269	001	an	M	VPVABGEGRSVL UFTSUM	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA134

DBVA - Datenbaustein Vortragswerte ATZ

270 - 279	010	an	K	<i>PVABGEGRSVLU</i> <i>FTSUM</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVA135
280 - 282	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVA140

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVO	Zulässig ist „DBVO“. Fehlernummer: DBVO001 Zulässig ist nur die Datenlänge 393. Fehlernummer: DBVO910
005 - 005	001	an	M	VSUMGESO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO014
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	SUMGESO	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl. der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVO015
016 - 016	001	an	M	VKVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO019
017 - 026	010	an	m	KVPFLAEGSUMO	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO020 Wenn das Feld KVSVLUFTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO021
027 - 027	001	an	M	VRVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO024
028 - 037	010	an	m	RVPFLAEGSUM O	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO025 Wenn das Feld RVSVLUFTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO026
038 - 038	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO029

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

039 - 048	010	an	m	KNVPFLAEGSUM O	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO030 Wenn das Feld KNVSVLUFTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO031
049 - 049	001	an	M	VAVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO034
050 - 059	010	an	m	AVPFLAEGSUMO	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO035 Wenn das Feld AVSVLUFTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO036
060 - 060	001	an	M	VPVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO039
061 - 070	010	an	m	PVPFLAEGSUMO	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO040 Wenn das Feld PVSVLUFSTSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO041
071 - 071	001	an	M	VUVPFLAEGSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO044
072 - 081	010	an	K	UVPFLAEGSUM O	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO045
082 - 082	001	an	M	VKVBYANSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO049

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

083 - 092	010	an	K	<i>KVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag KV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO050
093 - 093	001	an	M	<i>VRVBYANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO054
094 - 103	010	an	K	<i>RVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO055
104 - 104	001	an	M	<i>VAVBYANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO059
105 - 114	010	an	K	<i>AVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO060
115 - 115	001	an	M	<i>VPVBYANSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO064
116 - 125	010	an	K	<i>PVBYANSUMO</i>	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO065
126 - 126	001	an	M	<i>VKVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO069
127 - 136	010	an	K	<i>KVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag KV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO070

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

137 - 137	001	an	M	<i>VRVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO074
138 - 147	010	an	K	<i>RVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert- guthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Verein- barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO075
148 - 148	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO079
149 - 158	010	an	K	<i>AVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wert- guthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Verein- barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO080
159 - 159	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO084
160 - 169	010	an	K	<i>PVBYAGSUMO</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wert- guthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Verein- barung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO085
170 - 170	001	an	M	<i>VSTFRSUMO</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO089
171 - 180	010	an	K	<i>STFRSUMO</i>	Summe des steuerfreien Anteils am Wertgut- haben Ost Wird steuerfreier Zu- schlag für So-, Feiertags- oder Nacht-arbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO090

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

181 - 181	001	an	M	VKVSVLUFTSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO094
182 - 191	010	an	m	KVSVLUFTSUMO	SV-Luft KV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO095 Wenn das Feld KVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO096
192 - 192	001	an	M	VRVSVLUFTSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO099
193 - 202	010	an	m	RVSVLUFTSUMO	SV-Luft RV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO100 Wenn das Feld RVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO101
203 - 203	001	an	M	VKNVSVLUFTSU MO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO104
204 - 213	010	an	m	KNVSVLUFTSUM O	SV-Luft KnV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO105 Wenn das Feld KNVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO106
214 - 214	001	an	M	VAVSVLUFTSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO109
215 - 224	010	an	m	AVSVLUFTSUMO	SV-Luft AV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO110 Wenn das Feld AVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO111
225 - 225	001	an	M	VPVSVLUFTSUM O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO114

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

226 - 235	010	an	m	PVSVLUFTSUMO	SV-Luft PV Summenfelder-Modell (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeits- entgelt und BBG) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO115 Wenn das Feld PVPFLAEGSUMO leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVO116
236 - 236	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO119
237 - 246	010	an	K	KVABGEGRSVL FTSUMO	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO120
247 - 247	001	an	M	VRVABGEGRSVL UFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO124
248 - 257	010	an	K	RVABGEGRSVL FTSUMO	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO125
258 - 258	001	an	M	VKNVABGEGRS VLUFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO129
259 - 268	010	an	K	KNVABGEGRSVL UFTSUMO	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO130
269 - 269	001	an	M	VAVABGEGRSVL UFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO131

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

270 - 279	010	an	K	AVABGEGRSVLU FTSUMO	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO135
280 - 280	001	an	M	VPVABGEGRSVL UFTSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO139
281 - 290	010	an	K	PVABGEGRSVLU FTSUMO	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ- /Optionsmodell) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO140
291 - 291	001	an	M	VEGAUFO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO144
292 - 301	010	an	K	EGAUFO	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO145
302 - 302	001	an	M	VEGABO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO149
303 - 312	010	an	K	EGABO	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO150
313 - 313	001	an	M	VKVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO154
314 - 323	010	an	K	KVEGAO	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO155
324 - 324	001	an	M	VRVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO159

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 2.0.0

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

325 - 334	010	an	K	RVEGAO	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO160
335 - 335	001	an	M	VKNVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO164
336 - 345	010	an	K	KNVEGAO	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO165
346 - 346	001	an	M	VAVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO169
347 - 356	010	an	K	AVEGAO	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO170
357 - 357	001	an	M	VPVEGAO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO174
358 - 367	010	an	K	PVEGAO	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO175
368 - 368	001	an	M	VEG	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO179
369 - 378	010	n mit 2 NK	M	EG	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG und ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVO180
379 - 379	001	an	M	VGSVAGSUMO	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVO184

DBVO - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost

380 - 389	010	n mit 2 NK	M	<i>GSVAGSUMO</i>	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVO185
390 - 390	001	n	M	<i>ANZVTO</i>	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits- regelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVO190
391 - 393	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVO200

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBVW	Zulässig ist „DBVW“. Fehlernummer: DBVW001 Zulässig ist nur die Datenlänge 393. Fehlernummer: DBVW910
005 - 005	001	an	M	VSUMGESW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW014
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	SUMGESW	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl. der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVW015
016 - 016	001	an	M	VKVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW019
017 - 026	010	an	m	KVPFLAEGSUM W	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW020 Wenn das Feld KVSVLUFTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW021
027 - 027	001	an	M	VRVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW024
028 - 037	010	an	m	RVPFLAEGSUM W	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW025 Wenn das Feld RVSVLUFTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW026
038 - 038	001	an	M	VKNVPFLAEGSU MW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW029

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

039 - 048	010	an	m	KNVPFLAEGSUM W	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW030 Wenn das Feld KNVSVLUFTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW031
049 - 049	001	an	M	VAVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW034
050 - 059	010	an	m	AVPFLAEGSUM W	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW035 Wenn das Feld AVSVLUFTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW036
060 - 060	001	an	M	VPVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW039
061 - 070	010	an	m	PVPFLAEGSUM W	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW040 Wenn das Feld PVSVLUFSTSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW041
071 - 071	001	an	M	VUVPFLAEGSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW044
072 - 081	010	an	K	UVPFLAEGSUM W	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW045
082 - 082	001	an	M	VKVBANSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW049

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

083 - 092	010	an	K	<i>KVBYANSUMW</i>	Arbeitnehmerbeitrag KV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW050
093 - 093	001	an	M	<i>VRVBYANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW054
094 - 103	010	an	K	<i>RVBYANSUMW</i>	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW055
104 - 104	001	an	M	<i>VAVBYANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW059
105 - 114	010	an	K	<i>AVBYANSUMW</i>	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW060
115 - 115	001	an	M	<i>VPVBYANSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW064
116 - 125	010	an	K	<i>PVBYANSUMW</i>	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW065
126 - 126	001	an	M	<i>VKVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW069

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

127 - 136	010	an	K	<i>KVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag KV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW070
137 - 137	001	an	M	<i>VRVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW074
138 - 147	010	an	K	<i>RVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW075
148 - 148	001	an	M	<i>VAVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW079
149 - 158	010	an	K	<i>AVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW080
159 - 159	001	an	M	<i>VPVBYAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW084
160 - 169	010	an	K	<i>PVBYAGSUMW</i>	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW085
170 - 170	001	an	M	<i>VSTFRSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW089

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

171 - 180	010	an	K	STFRSUMW	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW090
181 - 181	001	an	M	VKVSVLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW094
182 - 191	010	an	m	KVSVLUFTSUMW	Wertguthaben KV für Berechnung SV-Luft (monatlich) Für Abwicklung nach Summenfelder-Modell werden 4 Summenfelder geführt (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) - jährlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW095 Wenn das Feld KVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW096
192 - 192	001	an	M	VRVSVLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW099
193 - 202	010	an	m	RVSVLUFTSUMW	Wertguthaben RV für Berechnung SV-Luft (monatlich) Für Abwicklung nach Summenfelder-Modell werden 4 Summenfelder geführt (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) - jährlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW100 Wenn das Feld RVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW101
203 - 203	001	an	M	VKNVSVLUFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW104

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

204 - 213	010	an	m	KNVSVLUFTSUM W	Wertguthaben KnV für Berechnung SV-Luft (monatlich) Für Abwicklung nach Summenfelder-Modell werden 4 Summenfelder geführt (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) - jährlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW105 Wenn das Feld KNVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW106
214 - 214	001	an	M	VAVSVLUFTSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW109
215 - 224	010	an	m	AVSVLUFTSUM W	Wertguthaben AV für Berechnung SV-Luft (monatlich) Für Abwicklung nach Summenfelder-Modell werden 4 Summenfelder geführt (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) - jährlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW110 Wenn das Feld AVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW111
225 - 225	001	an	M	VPVSVLUFTSUM W	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW114
226 - 235	010	an	m	PVSVLUFTSUM W	Wertguthaben PV für Berechnung SV-Luft (monatlich) Für Abwicklung nach Summenfelder-Modell werden 4 Summenfelder geführt (Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG) - jährlich n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW115 Wenn das Feld PVPFLAEGSUMW leer ist, dann darf dieses Feld nicht leer sein. Fehlernummer: DBVW116
236 - 236	001	an	M	VKVABGEGRSVL UFTSUMW	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW119

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

237 - 246	010	an	K	<i>KVABGEGRSVLU FTSUMW</i>	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW120
247 - 247	001	an	M	<i>VRVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW124
248 - 257	010	an	K	<i>RVABGEGRSVLU FTSUMW</i>	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW125
258 - 258	001	an	M	<i>VKNVABGEGRS VLUFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW129
259 - 268	010	an	K	<i>KNVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW130
269 - 269	001	an	M	<i>VAVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW131
270 - 279	010	an	K	<i>AVABGEGRSVLU FTSUMW</i>	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW135
280 - 280	001	an	M	<i>VPVABGEGRSVL UFTSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW139

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

281 - 290	010	an	K	<i>PVABGEGRSVLU FTSUMW</i>	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW140
291 - 291	001	an	M	<i>VEGAUFW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW144
292 - 301	010	an	K	<i>EGAUFW</i>	Entgeltguthabenaufbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW145
302 - 302	001	an	M	<i>VEGABW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW149
303 - 312	010	an	K	<i>EGABW</i>	Entgeltguthabenabbau monatl. West n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW150
313 - 313	001	an	M	<i>VKVEGAW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW154
314 - 323	010	an	K	<i>KVEGAW</i>	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW155
324 - 324	001	an	M	<i>VRVEGAW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW159
325 - 334	010	an	K	<i>RVEGAW</i>	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW160
335 - 335	001	an	M	<i>VKNVEGAW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW164

DBVW - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West

336 - 345	010	an	K	<i>KNVEGAW</i>	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW165
346 - 346	001	an	M	<i>VAVEGAW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW169
347 - 356	010	an	K	<i>AVEGAW</i>	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW170
357 - 357	001	an	M	<i>VPVEGAW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW174
358 - 367	010	an	K	<i>PVEGAW</i>	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW175
368 - 368	001	an	M	<i>VEG</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW179
369 - 378	010	n mit 2 NK	M	<i>EG</i>	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG und ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVW180
379 - 379	001	an	M	<i>VGSVAGSUMW</i>	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBVW184
380 - 389	010	n mit 2 NK	M	<i>GSVAGSUMW</i>	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVW185
390 - 390	001	n	M	<i>ANZVTW</i>	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBVW190
391 - 393	003	an	M	<i>RESERVE</i>	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) Fehlernummer: DBVW200

DBS5 - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten im DBVT

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBS5 (für DBVT)	Zulässig ist „DBS5“. Fehlernummer: DBS5001 Zulässig ist nur die Datenlänge 26. Fehlernummer: DBS5910
005 - 005	001	an	M	VSMKAGBRUTT O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS5014
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	SMKAGBRUTTO	Summe des SMK-AG-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS5015
016 - 016	001	an	M	VSMKANBRUTT O	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. Fehlernummer: DBS5019
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	SMKANBRUTTO	Summe des SMK-AN-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBS5020

NCSZ - Nachlaufsatz

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung des Nachlaufsatzes NCSZ	Zulässig ist nur „NCSZ“. Fehlernummer: NCSZv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 63. Fehlernummer: NCSZv99
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL <i>VFMM</i>	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: AGBPL = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) AGBPF = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) RVBPL = Meldungen der DSRV (Lohn) RVBPF = Meldungen der DSRV (Fibu)	Gleicher Inhalt wie im Feld VERFAHRENSMERKMAL im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv10
010 - 024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Gleicher Inhalt wie Feld BBNRABSENDER im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv20
025 - 039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters nnnnnnnn - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV 66667777	Gleicher Inhalt wie Feld BBNREMPFAENGER im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv30

NCSZ - Nachlaufsatz

040 - 047	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Datum der Erstellung der Datei in der Form: jhjjmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv45 Gleicher Inhalt wie Feld DATUMERSTELLUNG im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv40
048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR <i>DTNR</i>	Dateifolgenummer 000001 - 999999	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv55 Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEINR im Vorlaufsatz. Fehlernummer: NCSZv50
054 - 061	008	an	K	ANZAHLSAETZE <i>ZLSZ</i>	Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv65 Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsätze übereinstimmt. Fehlernummer: NCSZv60
062 - 063	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERNR</i>	Versionsnummer des Vorlaufsatzes 01 – 99 Zulässig ist der Wert "01" für diese Version. Er gilt bis zur Bekannt-gabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: NCSZv75 Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. Fehlernummer: NCSZv70
Daten zum Fehlersachverhalt						
064 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

DBFE - Datenbaustein Fehler

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBFE	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER <i>FE</i>	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.